SYSTEM PROGRAM



MZ-80K



SHARP CORPORATION

MZ-80K



SYSTEM PROGRAM

ASSEMBLER	SP-2101
TEXT EDITOR	SP-2201
RELOCATABLE LOADER	SP-2301
SYMBOLIC DEBUGGER	SP-2401
EDITOR-ASSEMBLER(OPTION)	SP-2102
	SD-2202

MZ-80系システムは,クリーンコンピュータを設計思想として開発されたものです。製品定格 および命令仕様は,将来のバージョンアップで予告なしに変更,追加,削除されることがあります。そのため,提供されるモニター(ROMで提供),システム・プログラム(カセットテープな どで提供)のバージョンナンバーには特にご注意をお願い致します。

記載事項について間違いはないものと信じておりますが、本資料は"SYSTEM PROGRAM"をご理解していただくため作製したものですので、バージョンアップによる内容の相違、誤植、記載もれなどからおこる問題点に関しては、原則的に責務は負いかねます。

なお,本書の作製は、モニターSP-1002, ASSEMBLER SP-2101, TEXT EDITOR SP-2201, RELOCATABLE LOADER SP-2301, SYMBOLIC DEBUGGER SP-2401 にもとづいております。

次

	KENERMENERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMER
第 1 章	SYSTEM PROGRAM 概要 ·······
第 2 章	ASSEMBLER SP-2101
2-1	アセンブラ概要
2-2	アセンブラ言語規約10
2-3	アセンブルリストとアセンブラメッセージ14
2-4	アセンブラ擬似命令の考え方17
2—5	アセンブラの各PASS ·······24
第 3 章	TEXT EDITOR SP-2201
3—1	テキストエディタ概要33
3—2	キャラクタポインタ (CP) とデリミタ35
3—3	テキストエディタコマンド36
3—4	EDITOR-ASSEMBLER (オプション) の使い方
第 4 章	RELOCATABLE LOADER SP-23015
4 - 1	リロケータブルローダ概要53
4-2	ローダのバイアスとアドレスの考え方55
4—3	リロケータブルローダコマンド58
第 5 章	SYMBOLIC DEBUGGER SP-2401
5 - 1	シンボリックデバッガ概要67
	ブレークポイントの考え方
	シンボリックデバッガコマンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5—4	セーブファイルとBASICテキストとのリンク方法87 各システムプログラム間のファイルの考え方88
5—5	合システムノロクラム間のファイルの考え万88
第 6 章	アセンブラプログラミング例題集89
	(1)接近して来る四角形 (2)データの分類 (3)ディジタル時計
	(4)16進の乗算 (5)16進データの表示 (6)16進データの入力 (7)メモリダンプ (8)メモリライト (9)メモリリストダンプ
	(7)メモリテンプ (8)メモリライト (9)メモリリストタンプ (10) オルガン
第7章	MZ-80K システムコントロール 資料と解説
7—1	アスキーコード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129
7-2	モニタサブルーチンの使い方
7 - 3	ディスプレイコード表
7 - 4	割込みを使用する上での注意
7—5	E000H番地内の考え方 135
7—6	メモリマップドI-Oチャート
7 - 7	ハードウェアリセットの考え方
7 - 8	参考文献

MZ-80K




第1章 SYSTEM PROGRAM 概要

MZ-80K



SYSTEM PROGRAM は、ASSEMBLER、TEXT EDITOR、RELOCATABLE LOADER、SYMBOLIC DEBUGGERの各システムプログラムから構成される、Z80アセンブラプログラミングを行うためのソフトウェアセットである。アセンブラプログラミングは、コンピュータシステムの中央処理装置(CPU)が実行することのできる命令群の1つ1つを表現した記号、すなわちアセンブリ言語によってプログラミングを行うものであり、システムを、いわばその素材としての基本機能から追求するものであるということができる。CPUレヴェルでのプログラミングの方法には、機械語コードを命令語としてじかに取り扱う方法も行われるが、その場合に生ずるいろいろな困難な点、たとえば命令が直感的に捉えにくいこと、アドレッシングが相対化できないこと、変数の概念を活用できないことなどについて、アセンブラプログラミングでは有機的に機能が高められ、困難が取り除かれている。すなわち、プログラマは、CPUインストラクションセットのニモニックを用いてプログラムを記述し、さらにその命令中で参照するデータ、アドレス等の値をプログラマが任意に選んだシンボルを使って表現することができる。アセンブリ言語によるプログラムをCPUが実行できる機械語へ変換する作業は、アセンブラおよびローダが機械的に行うのである。機械語コードを命令として直接用いるプログラミングを行うためにMACHINE LANGUAGE (SP-2001) がサポートされている。このソフトは、CPU動作についての学習を主眼としたものであるが、SYSTEM PROGRAMは、その上位に位置づけされ、機動性、開発性が存分に盛られているのである。

アセンブリ言語を用いたアセンブラプログラミング(ソースプログラムの作成)から、目的プログラムの作成までを**アセンブル過程**と呼ぶことにすると、アセンブル過程には、プログラムのアセンブル、リロケーション、リンキング、デバッグ、エディション等の幾つかの過程が含まれており、各過程の実行はシステムプログラムの各ソフトがそれぞれ担当する。




アセンブル過程概念図

上図は、SYSTEM PROGRAMによるアセンブル過程の概念を示している。目的プログラムの作成までに幾つかの段階的な過程を経ていることがわかる。プログラムの作成段階は、上図の左の部分、すなわち、エディション、アセンブル作業、デバッグ作業を繰り返すことによって進められる。最初に、TEXT EDITORによってアセンブラソースプログラムを作成し、プログラムファイルをASSEMBLERに入力する。そこでアセンブラソースプログラムのアセンブル作業が行われるが、その際プログラム中にエラーが検出されれば、アセンブラメッセージとしてエラー表示が得られるので、エディタへ戻ってソースプログラムの変更、修正作業を行う。アセンブラ規約上のエラーが排除されたら、リロケータブルバイナリファイルを出力して、SYMBOLIC DEBUGGERに入力する。デバッガは、プログラムを、そのリンクエリア内に実行可能な形で構成して、実際にプログラムを走らせることができる。その際、プログラマは、プログラム中に適宜ブレークポイントを置いて、プログラムの実行を中断、継続させたり、CPUレジスタの内容、メモリの内容を表示させ変更するなどの、いわゆるデバッグ操作を行うことができる。このデバッグ過程によって、プログラムの構成上の誤りなどを見つけ出したら、やはりエディタへ戻って、ソースプログラムの編集をしなおすことになる。こうして、アセンブラソースプログラムの作成が終了したら、アセンブラ出力のリロケータブルバイナリファイル(複数のファイルであってよい)をRELOCATAB LE LOADERに入力して、目的とする実行形式をもつ機械語プログラムを得る。

SYSTEM PROGRAMの各ソフトウェアについて、それがアセンブル過程においてになう役割、機能、出力ファイルの性質などの点を順に概説する。

TEXT EDITOR (SP-2201) は、アセンブラソースプログラムユニットを作成、または編集するシステムプログラムである。ここで、アセンブラソースプログラムユニットと言うのは、作成するプログラムの部分的な単位を示すものであり、通常、目的プログラムは、幾つかのプログラムユニット(たとえばメインプログラム、サブルーチンプログラム、データ群などのユニット)をリンクして構成される。アセンブラソースプログラムユニットは、アセンブリ語命令文、ラベルシンボル、コメント文、セパレータ、行の区切りなどの要素から成り、それらは、ASCii コードによってコード化される。エディタ出力として得られるアセンブラソースファイルは、そうしてエディットバッファ内にコード化されたアセンブラソースプログラムユニットをそのままファイル上へ移したものである。

アセンブラソースファイルは、プログラムの変更、修正、追加のために、エディットバッファへローディング して戻すことができる。こうしてアセンブラソースファイルに必要な手を加えて行き、プログラムを完成するのである。




TEXT EDITORによるエディション過程

アセンブラソースプログラムユニットの変更、追加等の編集作業を行うのに、エディットバッファ内に置かれたキャラクタポインタ (character pointer)というポインタを用いる。これは、BASICテキストの編集で使われるカーソルに相当するような役割を果す。

ASSEMBLER (SP-2101) は、SYSTEM PROGRAMの中枢となる働きをもつ。すなわち、TEXT EDITOR によって出力された、アセンブラソースプログラムユニットを読み込み、アセンブラ規約に従ってアセンブル作業を実行する。ASSEMBLER は出力として、アセンブルリストの表示 (テレビ画面上および、プリンタ上)と、リロケータブルバイナリファイルを得る、リロケータブル形式のマクロアセンブラである。

入力アセンブラソースファイルは、ラベル、オペレーションのニモニック記号、擬似命令、注釈文、エンド文から構成され、それらはアセンブラ規約に従う文法で記述されなければならないが、もしその中に文法上の誤り等が検出されると、エラーメッセージがアセンブルリスト上へ表示される。

出力のリロケータブルバイナリファイルは、ソースファイルと目的ファイル(アブソリュートバイナリファイル) の中間で、プログラムを再配置 (relocation) およびリンク (linking) が可能な状態として構成するファイルである。即ち、アセンブル作業は、アセンブリ言語の機械語コード化を行うものであるが、オペランドのアドレス形式および、リンク形式については未定義状態として、最終的にローダによって絶対アドレスが決定されるようになっている。ここにアセンブラプログラミングのグローバルな、結合、拡張性が図られている。



ASSEMBLERによるアセンブル過程

ASSEMBLER は4パス形式をとっている。PASS 1はソースファイルの読み込みによるシンボルテーブルの作成過程, PASS 2, PASS 3はそれぞれテレビ画面およびプリンタ上へアセンブルリストをタイプアウトする過程, そしてPASS 4は, リロケータブルバイナリファイルの出力過程となっている。

SYMBOLIC DEBUGGER (SP-2401) は、プログラムのデバッグを行うためのシステムプログラムである。 SYMBOLIC DEBUGGER は ASSEMBLER 出力の、1 つのリロケータブルバイナリファイル、あるいは複数のリロケータブルバイナリファイルをリンクエリア内に、即時実行形プログラムとしてリンキングロードを行い、プログラムを実際に走らせることによってデバッグ作業を行うものである。


デバッグ作業は、リンクエリア内に構成されたアブソリュートバイナリの形式をメモリダンプによって調べたり、特にプログラム中の任意の箇所に、プログラム実行を中断させるブレークポイント (break point) を置いて、CPU 内部レジスタの内容の変化を調べたり変更したりすることによって進めることができる。また、CPU 内部レジスタを、ある値に設定した状態で、任意の箇所からプログラムをスタートする (indicative start) こともできる。



SYMBOLIC DEBUGGERによるデバッグ過程

SYMBOLIC DEBUGGER における "SYMBOLIC"という概念は、デバッグ操作を行う際に指定するアドレス (たとえば、ブレークポイントの設定箇所など)を、16進数表現の絶対アドレスで指定する以外に、ソースプログラム中で用いたエントリ宣言のなされているグローバルシンボルを用いて、相対的に指定することができるということを意味している。これによって、リロケータブルバイナリの段階での相対アドレス値やローディングの際指定したバイアス値などを覚えている必要がなくなる。

RELOCATABLE LOADER (SP-2301) は、デバッグ作業が終了した時点で、最終的に目的プログラムを構成しファイル出力するためのシステムプログラムである。RELOCATABLE LOADER は複数のリロケータブルバイナリファイルユニットを、プログラマが指定する形式で再配置 (relocation) およびリンク (linking) を行いながらリンクエリア内に絶対形式 (アブソリュートバイナリ形式) でローディングして行き、それが終了したら、アブソリュートバイナリを目的ファイルへ、実行アドレスおよびデータアドレスを指定して出力する。こうして得られた目的ファイルは、それ自体で独立したプログラムと考えることができる。すなわち、モニタでローディングを行い、実行アドレスに指定したアドレスからプログラムを直ちに実行することができる。たとえば、1200番地からスタートする "TINY BASIC" などを実現することが出来る。(MACHINE LANGUAGE ではこのような再配置や、実行アドレス、データアドレスの設定はできない。)



RELOCATABLE LOADER によるリロケーション、リンキング過程

RELOCATABLE LOADER は、プログラムのリロケーション、リンキングおよび、アブソリュートバイナリファイルの出力コマンドだけを持ち、実行コマンドあるいは編集コマンドは持たない。これは、1つに、リンクエリア内に構成されるアブソリュートバイナリは、再配置とリンク作業のため一担メモリエリアを使うだけで通常実際のアドレスとは実行形式が異るからであるし、またその必要もなく、できるだけサイズの大きな目的プログラムを構成することができるよう、デバッグツールとなるプログラムなどは一切持たず、リンクエリアとして使用できるエリアを拡げているからである。SYMBOLIC DEBUGGER のリロケーション、リンキングコマンドの持つ意味と異る点である。

以上が SYSTEM PROGRAM としてサポートされる各プログラムの概要である。SYSTEM PROGRAM のアセンブル過程は、その各段階に於ていくつかのマクロ的な取り扱いができ、機械語によるプログラミングに伴う困難な側面が緩和されている。もちろんプログラミングのレヴェル自体は、やはりシステムに対してモザイク的な性格を持っていることに変わりはないが、そこにマクロ的な扱い易さだけでないもっと豊かな可能性が息づいているのである。

われわれのコンピュータシステム MZ-80 系は、"クリーンコンピュータシステム"という発想によって作られたパーソナルコンピュータである。"クリーンコンピュータ"という考え方は、一口で言うと、システムに、様々な発展性、拡張性を持たせるよう、機能を固定化しないということであり、具体的には、BASICプログラミング、機械語プログラミング、そしてこのアセンブラプログラミングなどを、それぞれに固有な特徴を充分発揮して行うことができるということである。すなわち、MZ-80 系システムは、メモリエリアの構成を、いつもソフト的にクリーンな状態とし、多様なシステムプログラム、拡張プログラムへの自由な対応が図られているのである。SYSTEM PROGRAM のサポートは、MZ-80 系システムのこの"クリーンコンピュータ"という特質を更にもう一段高めた形で強調することになると考えられる。すなわち、SYSTEM PROGRAMは、文字通り MZ-80 系システムのシステム開発を行うものであり、BASIC、MACHINE LANGUAGEなどと同列の新しいシステムプログラムを、ユーザの手で作り上げることができるからである。たとえば、ユーザの使用目的に合わせた、独自のBASICインタプリタを作成したり、FORTRANコンパイラ、PASCALなどの実現も不可能なことではないのである。

本書は、次章から各システムプログラムの解説、使い方の説明がなされたあと、例題集およびシステムコントロールに関する資料とから構成される。例題集は、10の例題からなり、システムプログラミングにとって基礎的な要素となるものがそれぞれ含まれている。程度が高いと思われる読者は、巻末に示した参考文献、あるいは、その他のアセンブラプログラミングの入門書で学習されるとよい。システムコントロールに関する資料は、MZ-80系システムのハードウェアとのつながりをまとめたものである。

第2章 ASSEMBLER SP-2101

MZ-80K



2-1 アセンブラ概要

ASSEMBLER SP-2101は、TEXT EDITOR SP-2201により作成、編集されたアセンブラソースファイルをアセンブルして、リロケータブルバイナリファイルを出力するリロケータブル形式のマクロアセンブラである。リロケータブルバイナリファイルは、ソースファイルと目的ファイル(アブソリュートバイナリファイル)の中間で、プログラムを、再配置(relocation)およびリンク(linking)が可能な状態として構成するファイルであり、アセンブラプログラミングによるグローバルな結合、拡張性が図られている。即ち参照アドレスは、最終的にローダで決定され、ラベルシンボルのグローバルエントリ宣言擬似命令ENTの使用によってローダで各プログラムユニットをリンキングすることが可能である。

入力ファイルは、アセンブリ言語、即ち、ラベル、オペレーションのニモニック記号、擬似命令、注釈文、エンド文から構成され、それらはアセンブラ規約に従う文法で記述されなければならない。エディタによって編集されたソースプログラムはASCiiコードでコード化され、ファイル出力される。アセンブラは、このASCiiコードによるソースプログラムの構文解釈を行い、リロケータブルバイナリを作成するが、その際、シンボルアドレス(データ)の定義状態、文法の誤り等のメッセージの表示を行う。メッセージの表示は、テレビ画面上、またはオプションのプリンタ上でアセンブルリスト中のメッセージ欄に行われる。

ASSEMBLER SP-2101は、4パス形式をとっている。アセンブラでのパス(PASS)とは、ソースファイルとしての1つのプログラムユニットあるいはデータユニットを初めから終りまで1回システムが読み込む作業をいう。この場合、1つのプログラムユニットまたはデータユニットとは、END文で終了する1連のアセンブラソースプログラムまたはデータである。

実際のパスは2通りの方法で行うことができ、それは、外部ファイル(カセットファイル)を読み込む方法と外部ファイルをシステム内にロードしてそれを読む方法とである。どちらの方法を用いるかはPASS1を行う場合に選択する。外部ファイルを読み込む方法を選択すると、各パスで必ずカセットソースファイルの読み込みを行わなくてはならないが、ソースファイルによってRAMエリアが占有される部分がないので、他の方法より、アセンブル作業の実行できるソースファイルの大きさはずっと大きいことになる。

各パスの作業内容は次の通りである。

- PASS 1 アセンブラソースファイルを読み込み、アセンブル作業に必要なシンボルテーブルを作成する。パスの方法の選択で"RAM"を指定した場合にはシンボルテーブルの作成とともにアセンブラソースファイルをそのままRAMエリアにロードし、RAM上にファイルコピーを作成する。
- PASS 2 アセンブラソースプログラムを読み込み、シンボルテーブルをもとに、アセンブル作業を行い、アセンブルリストをテレビ画面上に表示する。アセンブルリストは、ソースプログラムと、ラインナンバ、相対アドレス、リロケータブルバイナリコード、アセンブラメッセージとから成る。
- PASS 3 アセンブルリストのハードコピーをとるために、オプションのプリンタへアセンブルリストを出力する。リスト上に表示される内容はPASS2のものと同じであるが、オプションプリンタ(放電式またはドット式)は80桁のラインプリンタであり、1命令が1ラインで表示される。(PASS2のテレビ画面上のアセンブルリストは2行ずつとなる。)
- PASS 4 アセンブラソースプログラムを読み込み、シンボルテーブルをもとに、アセンブル作業を行い、リロケータブルバイナリを RAMエリアに作成する。リロケータブルバイナリが作成された後に filename で指定する出力ファイルにリロケータブルバイナリファイルを出力する。リロケータブルバイナリファイル上のコードのフォーマットは、命令単位に定義状態を示すフレーム、シンボルフレーム、オペコード、オペランドから構成される。

アセンブラは以上の作業を機械的に実行するだけであるからエラーメッセージが表示された場合の修正,変更などは,エディタに戻ってソースファイルを編集し直すことになる。

2-2 アセンブラ言語規約

アセンブラソースプログラムは、アセンブラ言語規約に従った文法で記述されなくてはならない。この節では、 アセンブラソースプログラムの文構造、文を構成する言語規約について解説を行う。

アセンブラソースプログラムは、そのアセンブル単位であるアセンブラソースプログラムユニットによって構成される。アセンブラソースプログラムユニットとは、END文で終了する1つのソースプログラムであるが、アセンブラは、このプログラムをアセンブル単位としてアセンブル作業を実行して、リロケータブルバイナリファイルユニットを出力することになる。アセンブラソースプログラムが複数のアセンブラソースプログラムユニットから成る時は、アセンブラ出力のそれぞれのリロケータブルバイナリファイルユニットをローダでリンキングして構成することになる。

アセンブル単位としての1つのアセンブラソースプログラムユニットは次の各文要素より構成される。

Z80 インストラクションニモニックコード ラベルシンボル コメント文(注釈文)

コメンドス (注紙ス) 定義文 エントリ文 リロケート文 スキップ文 (ホーム文)

擬似命令 エンド文

このうちコメント文(注釈文)は、プログラマが適宜置くことのできるものであるが、これはプログラム自体には何ら影響せず、リロケータブルバイナリファイルには情報は残されない。アセンブラソースプログラムユニットは、擬似命令ENDによるエンド文で終わらなくてはならない。

Z80 インストラクションニモニックコードとは、文字通り**Z80**アセンブリ言語による命令コードのことであり、プログラムの本文を構成するものである。**Z80**インストラクションニモニックコードは、SYSTEM PROGRAM 別冊"**Z80 PROGRAMMING MANUAL**"で使用されているコードを用いる。

即ち、最大4桁までのオペコード (CALLとかJPとか)、セパレータ (スペース、 コンマ など) およびオペランドの各要素からなる。

ラベルシンボルは、マクロアセンブラで、アドレスまたはデータをシンボリックに表現するためのものであり、ニモニックコードの前のラベル欄に置かれ、セパレータ":"によって命令文から区別される。または命令文のオペランド中に置かれてシンボル参照が行われる。

ラベルシンボルは、最大6文字までが有効である。7文字以上を使用した場合、7文字目以降はシンボルの識別に関係しない。たとえば、ABCDEFGとABCDEFHは同一のシンボルと見做される。

ラベルシンボルに使用する文字は通常,英数字であるが,セパレータまたは特殊記号として用いられる文字以外の文字も使用することができる。

コメント文は、セパレータ";"以降、[CR] コードまでの文である。プログラム上では注釈としての意味をもつだけである。

擬似命令は、2-4項で詳しく説明される一群のアセンブラ自体に対する命令であり、Z80インストラクションニモニックコードと同様の欄に記述される。擬似命令には、定義文、エントリ宣言文、リロケート文、スキップ文などがある。

エンド文は、擬似命令のうちの1つであるが、アセンブラソースプログラムユニットはこのEND文によって終わらなくてはならない。

文字, 記号 (character)

アセンブラソースプログラムで使用される文字は、英数字、特殊記号、その他のキャラクタであり、このうち特殊記号はアセンブラに機能的に働きかけるものである(セパレータ":", ";"や \overline{CR} , \overline{SPACE} コードなどがそれである)。

前頁に示した、アセンブラソースプログラムの各文要素は、これらの文字、記号から構成される。

1) 英文字 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


シンボルや、インストラクションニモニックコードを表現するために用いられる。また、 $A \sim F$ の6文字は 16進の数値としても使用される。またDは decimal(10進)、Hはhexa(16進)の意味にも使われる。

2) 数字 0123456789

定数 (10進数または16進数) や、シンボルを表現するために用いられる。定数が、10進表現であるか16進表現であるかは、後に示す定数規約の約束に従って区別される。

3) スペース (空白, SPACE コード)

テキストエディタのTコマンドでソースリストを表示すると、スペースはそのまま表示されるが、アセンブラでは、コメント文中以外ではセパレータとなり、アセンブルリスト表示でタブレーション機能を持つ。 スペースコードがセパレータとなるのは、オペコードとオペランドの間、およびオペランドとコメント欄の間(或いは、オペコードとコメント欄の間)に置かれた場合である。



4) コロン ":"

ラベルシンボルと、命令文 (オペコードまたは擬似命令) の間に置かれた場合セパレータとなる。アセンブルリスト表示でタブレーション機能をもつ。

(例) START: LD SP, START

この場合、命令文が無くてもラベルシンボルとしてアドレスを定義させることができる。(シンボルの項を参照。

- (例) ENTRY: ←"ENTRY"は"TOP0"と同一のアドレスに定義される。
 TOP0: PUSH HL
- 5) セミコロン ":"

コメント文 (注釈文) の始まりを表明するものであり、この後、行の終りまではプログラムには全く関係しない。行の先頭または、コメント欄の先頭に用いる。

(例) ;
; SAMPLE PROGRAM
; CMMNT: ENT ; COMMENT

- 6) キャリッジリターン(CR コード) 行の終りを示す。
- 7) その他の特殊記号 +- '(), +-'(), などは特殊記号として、命令文中で使用される。
- 8) その他のキャラクタ

システムに用意されている、その他のキャラクタ、たとえばグラフィックパターンやカナ文字などは、コメ ント欄、ラベルシンボルなどに使用することもできるが、一般には使用しない。

カーソルコントロール用のキャラクタを、ソースプログラム中で記述すると、テレビ画面のリスト表示の際 に、カーソルコントロールが実行されてしまうこともある。(たとえば、"●"コードを使っていると、その リスト表示の際、画面がクリアされ、カーソルホームが実行される。それを避けるために、キャラクタ"◎" を用いずに、アスキーコード16Hを用いることができる)

行 (line)

アセンブラソースプログラムの1行は, 英数字, 記号などで構成され, キャリッジリターンで区切られる。1 行中に含まれる文は、コメント文を除くと、 Z80インストラクション命令文、擬似命令文、エンド文、もしくは スキップによる空白,のいずれか1つの文である。

1行は、アセンブルリスト表示の際に、その構成要素にしたがったタブセットによって配置される。(P.14のア センブルリスト表示を参照)

シンボル (symbol)

(例)

シンボルは、特殊記号以外の文字、記号を用いて作ることができるが、一般には英数字を用いる。シンボルは、 6 文字以内で構成されなくてはならない。 7 文字以上のシンボルを用いても、 7 文字目以降はアセンブラでは無 視される。

(例) ABC START よい例 BUFFER 50STEP

> (ABC), HL IY + 3XYZ + 3悪い例 ←特殊記号を用いている。

7 文字以上 COMPARE0 ← 同一のシンボル"COMPAR"として取り扱われる。 COMPARE1 ←

シンボルのデータ定義(1バイトまたは2バイトデータ)は擬似命令EQUによって行われる。

ABC: EQU 3

EQU 0DH CR:

VRAMO: EQU D000H

シンボルをリロケータブルアドレスに定義するには、命令文の前に、セパレータ":"を置いて定義すればよ い。グローバルシンボルとして定義するには、擬似命令 ENT を用いる。

(例) RLDR: ENT

RLDR0: PUSH HL

シンボルをオペランドで用いる場合、たとえば、CALL ABCという命令の場合、アセンブラは、オペランド "ABC"をはじめシンボルとして、シンボルテーブルを検索する。シンボルテーブルに"ABC"が見つからなか った場合は、16進データ"0ABCH"と見做して、0ABC番地をコールすることになる。

シンボルを参照する場合 (即ち、オペランドで使用する場合)、そのシンボルは同一のアセンブラソースプログ ラムユニットで定義されているか、外部ユニット中でグローバル定義がなされていなければならない。そうでな い場合、シンボル値は、未定義のままバイナリコード化される。

一度定義されたシンボルを再度定義することはできない。

シンボルのリロケータブルアドレス定義には次のような使い方もできる

(例)

ABCD:

ENT

EFGH: IJK:

ENT LD

A, B

シンボル " ABCD " " EFGH " " IJK " はいずれも、LD A, Bのオペコードア ドレスに定義される。このうち "ABC

D"と"EFGH"はグローバルシンボ

ルである。

ABCD:

EFGH:

IJK:

LD A, B 上と異る点は、"ABCD""EFGH"

はグローバルシンボルではない点であ

(注)外部宣言 (ENT, EQU) に使われるシンボルについては、外部からオフセットをつけた参照を行うこ とはできない。

(例)

XYZ: EQU 6000H

ABC: ENT

LD A. B

HL, XYZ+3 ← 不可 LD

DEF + 3JP

DEF: ENT

JP ABC+1 ← 不可

- 不可

LD DE, XYZ+10 ← 不可

 $_{\mathrm{JP}}$ ABC

END

定数 (constant)

定数には、10進数と16進数とがある。符号は、"+""-"を用いることができるが、符号の無い場合は"+" の省略形と見做す。

アセンブラは定数 (キャラクタは0123456789ABCDEF+-DHから構成される)を読み, 数字だ けで構成されている時は、10進と見做す。また最後の桁が"D"で他の桁がすべて数字の場合も10進と見做す。

(例) 次の定数はいずれも10進数である。

23 999 +3 -62
$$\underbrace{16D}_{16}$$
 $\underbrace{0003D}_{3}$

それ以外の場合は16進数と見做すが、原則として16進数の場合は、最後に"H"をつけなくてはならない。

(例) 次の定数はいずれも16進数である。

2AH CDH +01H -BH 0010H 00ADH 00H

2-3 アセンブルリストとアセンブラメッセージ

アセンブラのPASS 2, PASS 3 を実行すると、それぞれテレビ画面上、オプションプリンタ上へアセンブルリストがタイプアウトされる。アセンブルリストを検討することは、アセンブラプログラミングで最も重要な過程の1つであると言える。即ち、作成したアセンブラソースプログラム中に誤りがないかどうか、あるいは、所望の機械語コードが得られているか等の基本的なチェックを行うものだからである。

アセンブラは、アセンブラソースプログラムユニットをアセンブルして、アセンブルリスト上へ、ラインナンバ、相対アドレス、リロケータブルバイナリコード、アセンブラメッセージ、アセンブラソースプログラム(ラベルシンボル、Z80インストラクションニモニックコード、コメント文)を表示する。またアセンブルリストは、ページングが行われ、1ページに50行表示されると改ページされる。各行は、一般に80桁/行の形式で表示が行われ、テレビ画面上では1行が、実際には2行にわたって表示されるが、オプションプリンタは80桁のラインプリンタであるから1行1ラインに表示される。

アセンブルリストの構成を次に示す。

ライン		リロケータブル			オペコ		
ナンハ		バイナリコード		ラベル欄	- k	オペランド	コメント欄
		1					
	**	Z80 ASSEM	BLE	ページングの際この表示がなされる。			
óı	0000			:			
02	0000			; ASSEM	BLE	LIST SAMPLE	
03	0000			;			
04	0000				REL	2000H	; RELOCATION
05	2000	P		LETNL:	EQU	0006H	
		P		MSG:	EQU	0015H	
35/35	2000			;			
	2000			START:			; ENTRY FROM UNIT#1
	2000	73.0000		MAIN:	ENT	CD CELDE	; ENTRY FROM UNIT#2
		310020	E		LD	SP, START	; INITIAL STACK POINTER
		210000 DD210000	E		LD LD	HL, TEMPO IX, TEMP1	
16100000		DD210000		MAINO:		(IX+CONSTO), CONST1	·CONSI = F
	200E		Q	MAINO.	XOA		: A <00
	~OOE		æ		non	A	, 11 00
:		:	:	:	:	:	ŧ
47	205A	1A		MAIN7:	LD	A,(DE)	
48	205B	B7			OR	A	
49	205C	2000	V		JR	NZ, COMP	; EXCHANG DE, HL
50	205E	EB		MAIN8:	EX	DE, HL	
	**	Z80 ASSEM	BLE	R SP-210	1 PAC	3E 02 **	前ページが50行になると改ページされる。

ラベル欄、オペコード欄、オペランド欄、コメント欄のそれぞれにタブセットが行われていることがわかる。 テレビ画面へのリスト表示では、ラインナンバからアセンブラメッセージ欄までが第1行目に表示され、ラベル 欄からコメント欄までが第2行目に表示される。(オペランドまたはコメント欄の長さによって3行以上になることもある。)

従って、例えば上のリストのラインナンバ13の行は、テレビ画面上では次のように表示される。

13 200A DD360000 EE

MAINO: LD (IX+CONSTO), CONST1 ; CONST1=F

アセンブルリスト上のアセンブラメッセージ欄に表示されるメッセージは、アセンブル作業を実行した際に検出された、アセンブルソースプログラムユニット中の誤り、あるいは定義状態を指摘しておくべき点について行われる。プログラマは、これらのアセンブラメッセージによって、リロケータブルバイナリに登録される時の定義状態、ソースプログラム中のエラー等の情報を得る。

──定義状態を示すメッセージ──

E (External)


エクスターナルシンボル参照が行われていることを示すメッセージである。即ち、オペランドで参照している ラベルシンボルがそのアセンブラソースプログラムユニット中に定義されていないことを示す。

従って、E表示のなされたラベルシンボルは、外部アセンブラソースプログラムユニット中で、グローバルシンボルとしてのエントリ宣言(擬似命令 ENT P.17 参照)がなされていなければならない。外部プログラムユニットとローダでリンクされて、はじめてラベルシンボルの参照が成立することになる。

エクスターナルシンボル参照が成立せず、未定義のままバイナリプログラムを得た場合、未定義の1バイトデータは"00"、2バイトデータ(またはアドレス)は"FFFF"となる。

P (Phase)

擬似命令 EQU (P.19参照) によって定数が定義されたラベルシンボルを表わす。P表示のなされたラベルシンボルは、外部ファイルによって参照することもできるが、そのリンキングには条件が付随する。(P.61参照) P表示は、PASS 1 と異ったラベル値が検出された場合も行われる。



――エラーメッセージ――

C (illegal Character error)

オペランドに、アセンブラ規格外のキャラクタが記述されたことを示す。

F (Format error)

命令のフォーマットが異なることを示す。

N (Non label error)

擬似命令 ENT, EQU でラベルシンボルがないことを示す。

L (erroreous Label error)

アセンブラ規格外のラベルシンボルが記述されたことを示す。

- JR XYZ
- ← "XYZ"は該当アセンブラソースプログラムユニット中にはない。
- JR、DJNZコマンドでは外部シンボルの参照を行うことはできない。該当プログラム中にな いラベルが参照されると、外部シンボル参照と見做して" L " 表示を行う。
- L CONT 1: EQU CONT 2

EQU命令ではオペランドにラベルを用いることはできない。

M (Multiple label error)

該当アセンブラソースプログラムユニット中で、同じラベルシンボルを2回以上定義した。

(例)

- M
- ABC: LD DE BUFFR
 - ABC: ENT

5

← "ABC"が重ねて定義されていることを示す。

O (erroreous Operand)

アセンブラ規格外のオペランドが記述されたことを示す。

Q (Questionable mnemonic)

命令のパターンが合わないことを示す。

(例)

- CAL XYZ Q
 - CALL XYZ としなくてはならない。
- PSH B

PUSH BCとしなくてはならない。

S (String error)

擬似命令 DEFM で、"'"が足りない。

- (例)
- S DEFM GAME OVER

DEFM 'GAME OVER' としなくてはならない。

V (Value over)

オペランドに、命令規格を越えた値が記述されたことを示す。

(例)

- V
- LD A, FF8H
- V
- SET 8, A

2-4 アセンブラ擬似命令の考え方

擬似命令は、Z80命令セットとは異なり、アセンブラに対する命令である。アセンブル作業に指示を与えるだけで、命令そのものがZ80機械語に変換されることはない。ただし、DEFB、DEFW、DEFM命令では、そのオペランドが機械語に変換されることはある。その他の擬似命令は、ラベルシンボルを有効に使ったりアセンブルリストの様式を決めるなどのために用意されている。

ENT (entry)

ラベルシンボルの、グローバルシンボルとしてのエントリ宣言命令である。即ち、幾つかのプログラムをリンクする場合、相互に参照し合うラベルシンボルは、この宣言がなされていなくてはならない。

エントリ宣言のなされたラベルシンボルは、アセンブラ出力のリロケータブルバイナリファイル中に、情報として残り、ローダでのリンク操作を可能にするのである。また、シンボリックデバッガでは、このラベルシンボルを用いた、シンボリックなアドレス指定が可能となる。

エントリ宣言のなされていないラベルシンボルは、その1つのプログラム内でのアセンブル作業に寄与するだけであり、リロケータブルバイナリファイルへ、情報が残されることはない。ただし、擬似命令EQUは、ラベルシンボルのグローバル宣言を含んでいるので、エントリ宣言は不要である。

下図は2つのプログラムユニット"GAUSS-MAIN"と"GAUSS-SR"間でのラベルシンボルの参照のもようを示している。

アセンブルリスト上に示される"E"表示は、該当プログラム中にないラベルシンボルが参照されていることを示すものであり、"external"の意味を持つ記号である。

プログラムユニット 1 '' GAUSS-MAIN ''

; GAUSS-MAIN
;
MAIN0: ENT ←ラベルシンボル
"MAIN0"の
エントリ宣言
CD0000 E CALL CMPLX
external表示
:

END ← 最後はEND文が必要

プログラムユニット 2 " GAUSS-SR "

```
; GAUSS-SR
;
CMPLX: ENT ←ラベルシンボル
: "CMPLX"の
エントリ宣言
RET
アドレス未定義 :
C30000 E JP MAIN0
external表示 :
```

REL nn' (relocate)

アセンブラ自身が持っているリファレンスカウンタの内容に、nn'を加算する命令である。リファレンスカウンタとは、アセンブル作業に必要な、アドレスを割り振るためのカウンタであり、通常、0000から開始される。従って、通常のアセンブルリスト上に示されるアドレスは、冒頭が0000番地となって、順次オペコードのバイト数ずつカウントアップされて行く。また、アセンブラ出力のリロケータブルバイナリファイルの内容もその形式となっている。それに対して、プログラムの冒頭に、たとえば

REL 1200H

といった、REL命令をおくと、アセンブル形式は、RELで指定された1200番地 (Hex) を、アセンブルバイアスとして行なわれる。目的プログラムを、最終的に1200番地から構成したい場合、目的プログラムの機械語と同一のコードを、このようにしてアセンブルリスト上に見ることができ、便利である。

注意が必要なのは、このようにREL命令を行なっているリロケータブルバイナリファイルをリロケータブルローダに入力する場合である。

リロケータブルローダで指定するアセンブルバイアスは、リロケータブルバイナリファイル中の相対アドレス に加算されるものであるから、既に、REL命令を用いて、目的とするアドレス形式のリロケータブルバイナリを アセンブラで作成している場合、ローダ側で与えるアセンブルバイアスは0000としなくてはならない。

REL命令をプログラムの冒頭でなく、中間で使用した場合は、そこでリファレンスカウンタのカウントアップが行なわれるが、擬似命令DEFSの場合と異なり、アドレスのカウントアップ(アドレスの飛び)は行なわれない。ただし、アセンブルリスト上に見られるアドレスはカウントアップされている。これは、アセンブルリスト上のアドレスとは、リファレンスカウンタの内容であり、見かけ上のアドレスに過ぎないからである。

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **

01 0000 ;

O2 OOOO ; EXPERIMENT OF REL NN

03 0000 :

04 0000 REL 1200H

05 1200 START: ENT

06 1200 310012 LD SP, START ; INITIAL SP

07 1203 CD4700 CALL MSTP ; MUSIC STOP (0047H)

アドレス表示は RELのあとから 1200Hとなって いる。

18

EQU (equate)

ラベルシンボルを、数値データ (アドレスの場合もある) に定義する命令である。この場合、数値データとは 絶対的な定数であり、10進数または16進数でなくてはならない。

通常のアセンブル過程では、オペランドにアドレスとしてラベルシンボルが用いられると、相対アドレスとして取り扱われるが、そのラベルシンボルが、EQUによって具体的に定まったアドレスに定義されていたら、アセンブル過程でその値が変化することはない。

EQU命令は、ラベルシンボルのグローバル宣言を含んでおり、ENT宣言を使用しなくても外部プログラムからの参照が可能である。しかし、この場合、EQU命令を含むプログラムユニットは他からリンクするプログラムユニットより先にロードする必要がある。

これらの特質から、たとえば次のような使い方に適切である。すなわち、次に示すようにモニタサブルーチンのアドレスや、特定の入出力デバイスの I/O ポート番号などを、適当なラベルシンボルに定義するといった使い方である。但しここでアセンブラメッセージ "P"は、EQU命令によるラベルシンボルの定義がなされていることを示す。(phase)

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **

MONITOR SUBROUTINE 1	01	0000		;			
04 0000 P PRNT: EQU 0012H 05 0000 P PRNTS: EQU 000CH 06 0000 P NL: EQU 0009H ;次のLETNLと異なるのはテレ 07 0000 P LETNL: EQU 0006H ピ画面の行の先頭にカーソルが 08 0000 P MSG: EQU 0015H あると行替えは実行されない点 09 0000 P GETL: EQU 001BH 11 0000 P BRKEY: EQU 001EH 12 0000 P MELDY: EQU 003BH 13 0000 P BELL: EQU 0041H 15 0000 P MSTA: EQU 0047H	02	0000		; MONITO	OR SUI	BROUTIN	${f c}$
PRNTS: EQU 000CH	03	0000		;			
06 0000 P NL: EQU 0009H ; 次のLETNLと異なるのはテレ 07 0000 P LETNL: EQU 0006H ビ画面の行の先頭にカーソルが 08 0000 P MSG: EQU 0015H あると行替えは実行されない点 09 0000 P GETL: EQU 0003H である。 10 0000 P GETKY: EQU 001BH 11 0000 P BRKEY: EQU 0030H 12 0000 P MELDY: EQU 003EH 14 0000 P XTEMP: EQU 0041H 15 0000 P MSTA: EQU 0047H	04	0000	P	PRNT:	EQU	0012H	
07 0000 P LETNL: EQU 0006H ビ画面の行の先頭にカーソルが 08 0000 P MSG: EQU 0015H あると行替えは実行されない点 09 0000 P GETL: EQU 0003H である。 10 0000 P BRKEY: EQU 001BH 11 0000 P MELDY: EQU 0030H 13 0000 P BELL: EQU 003EH 14 0000 P XTEMP: EQU 0041H 15 0000 P MSTA: EQU 0047H 16 0000 P MSTP: EQU 0047H	05	0000	P	PRNTS:	EQU	000CH	
08 0000 P MSG: EQU 0015H あると行替えは実行されない点 09 0000 P GETL: EQU 0003H である。 10 0000 P GETKY: EQU 001BH 11 0000 P MELDY: EQU 0030H 13 0000 P MELDY: EQU 003EH 14 0000 P XTEMP: EQU 0041H 15 0000 P MSTA: EQU 0047H 16 0000 P MSTP: EQU 0047H	06	0000	P	NL:	EQU	0009H	; 次の LETNL と異なるのはテレ
09 0000 P GETL: EQU 0003H である。 10 0000 P GETKY: EQU 001BH 11 0000 P BRKEY: EQU 001EH 12 0000 P MELDY: EQU 0030H 13 0000 P BELL: EQU 003EH 14 0000 P XTEMP: EQU 0041H 15 0000 P MSTA: EQU 0047H	07	0000	P	LETNL:	EQU	0006H	ビ画面の行の先頭にカーソルが
10 0000 P GETKY: EQU 001BH 11 0000 P BRKEY: EQU 001EH 12 0000 P MELDY: EQU 0030H 13 0000 P BELL: EQU 003EH 14 0000 P XTEMP: EQU 0041H 15 0000 P MSTA: EQU 0044H 16 0000 P MSTP: EQU 0047H	08	0000	P	MSG:	EQU	0015H	あると行替えは実行されない点
11 0000 P BRKEY: EQU 001EH 12 0000 P MELDY: EQU 0030H 13 0000 P BELL: EQU 003EH 14 0000 P XTEMP: EQU 0041H 15 0000 P MSTA: EQU 0044H 16 0000 P MSTP: EQU 0047H	09	0000	P	GETL:	EQU	0003H	である。
12 0000 P MELDY: EQU 0030H 13 0000 P BELL: EQU 003EH 14 0000 P XTEMP: EQU 0041H 15 0000 P MSTA: EQU 0044H 16 0000 P MSTP: EQU 0047H	10	0000	P	GETKY:	EQU	001BH	
13 0000 P BELL: EQU 003EH 14 0000 P XTEMP: EQU 0041H 15 0000 P MSTA: EQU 0044H 16 0000 P MSTP: EQU 0047H	11	0000	P	BRKEY:	EQU	OOleH	
14 0000 P XTEMP: EQU 0041H 15 0000 P MSTA: EQU 0044H 16 0000 P MSTP: EQU 0047H	12	0000	P	MELDY:	EQU	0030Н	
15 0000 P MSTA: EQU 0044H 16 0000 P MSTP: EQU 0047H	13	0000	P	BELL:	EQU	003EH	
16 0000 P MSTP: EQU 0047H	14	0000	P	XTEMP:	EQU	0041H	
	15	0000	P	MSTA:	EQU	0044H	
18 0000 8	16	0000	P	MSTP:	EQU	0047H	
17 0000 P TIMST: EQU 0033H	17	0000	P	TIMST:	EQU	0033Н	
18 0000 P TIMRD: EQU 003BH	18	0000	P	TIMRD:	EQU	003BH	
19 0000 SKP 3	19	0000			SKP	3	
23 0000 ;	23	0000					
24 0000 ; SET PORT#: PRINTER					ORT# :	PRINTE	R
05, 0000					01(1#.	TRINIE	
25 0000 ; 26 0000 P POTFE: EQU FEH			P		EOII	ਮੁਸ਼ੁਸ਼	
27 0000 P POTFF: EQU FFH			100 m				

DEFB n (define byte)

この行の位置(アドレス)に、バイト定数 n をそのままセットする。 n のかわりにバイト定数の定義されたラベルシンボルを使うこともできる。

この命令およびDEFW、DEFMなどは特に、メッセージデータ群やグラフィックデータ群を構成したり、コード変換用のテーブルやその他のデータテーブルの構成などに使用されることが多い。

次に示す例は、DEFBを用いて、メッセージ "ERROR" をアスキーコードで構成したものである。エンドマークとして0Dコードを置いているので、モニタサブルーチン0015Hを用いてメッセージアウトが可能となる。

13	1FF3	B7			OR	A		
14	1FF4	CA0000	\mathbf{E}		JP	Z, READY		
15	1FF7	110020			LD	DE, MESGO		
16	1FFA	CD0000	\mathbf{E}		CALL	MSG		
17	1FFD	C30000	\mathbf{E}		JP	MAIN2		
18	2000			;				
19	2000			; MESSA	AGE GRO	OUP		
20	2000			;				
21	2000			MESGO:	ENT		;	" ERROR "
22	2000	45			DEFB	45H		
23	2001	52			DEFB	52H		
24	2002	52			DEFB	52H		
25	2003	4F			DEFB	4FH		
26	2004	52			DEFB	52H		
27	2005	OD			DEFB	ODH		

DEFB 'S' (define byte)

この行の位置(アドレス)に、1文字"S"のアスキーコードをセットする。

この命令では、文字をアスキーコードに変換するので、前例のMESG0は次のように構成することもできる。

21	2000		MESGO:	ENT		; "ERROR"
22	2000	45		DEFB	'E'	
23	2001	52		DEFB	'R'	
24	2002	52		DEFB	'R'	
25	2003	4F		DEFB	0'	
26	2004	52		DEFB	'R'	
27	2005	OD		DEFB	ODH	

DEFW nn' (define word)

この行の位置(アドレス)にn', 次の位置にnをセットする。即ち、2 バイトのデータをセットする命令である。nn'のかわりに、ラベルシンボルを用いることもできる。

39	5FF1			CMDT:	ENT		;	COMMAND	TABLE
40	5FFl	41			DEFB	41H			
41	5FF2	0053			DEFW	CMDA			
42	5FF4	42			DEFB	42H			
43	5FF5	1E53			DEFW	CMDB			
44	5FF7	53			DEFB	53H			
45	5FF8	0000	E		DEFW	CMDS			
46	5FFA	OD			DEFB	ODH			
47	5FFB			CONSTO:	ENT				
48	5FFB	OFOl			DEFW	Olofh			
49	5FFD			CONST1:	ENT				
50	5FFD	660D			DEFW	OD66H			

DEFM 'S' (define message)

この行の位置(アドレス)から、文字列 S(ストリング)をアスキーコードで順次セットする。文字列 Sの文字数は 1 から64までの範囲である。アセンブルリスト上には 4 文字分ずつコード化された形で表示される。

この命令を用いると、前例で用いたメッセージ "ERROR"は次のようにして作成することができる。

21	2000		MESGO:	ENT		;	" ERROR "
22	2000	4552524F		DEFM	'ERROR'		
23	2004	52					
24	2005	OD		DEFB	ODH		

DEFS nn' (define storage)

この行の位置(アドレス)から、nn'バイト分だけメモリ領域を確保する。

この命令では、リファレンスカウンタにnn'バイト加算し、同時に該当するアドレスの範囲内を、未定義のまま飛ばす。

(RELの場合は、単にリファレンスカウンタにnn'バイトを加算するだけで、メモリ領域の確保は行なわれない。)

たとえば、バッファとして用いるエリアを構成する場合に次のような使用法が考えられる。

02	4BB8	TEMPO:	ENT		;	BUFFER	Α
03	4BB8		DEFS	1			
04	4BB9	TEMP1:	ENT		;	BUFFER	В
05	4BB9		DEFS	2			
06	4BBB	TEMP2:	ENT		;	BUFFER	C
07	4BBB		DEFS	2			
80	4BBD	TEMP3:	ENT		;	BUFFER	D
09	4BBD		DEFS	128			
10	4C3D	BFFR:	ENT		;	BUFFER	\mathbf{E}
11	4C3D		DEFS	A			
12	4C47	BUFFER:	ENT		;	BUFFER	F
13	4C47		DEFS	2			

アドレスがDEFSで指定された値(10進数または16進数)だけカウントアップされているのがわかる。

SKP n (skip n lines)

アセンブルリストを出力する場合に、n 行ぶんだけ行送り (line feed) をする。これによってリスト表示を適当に区切り、見易くすることができる。

30			COMMON:	ENT		;	NORMAL	RET	URN
31	3BB8	AF		XOR	A	;	A <c< td=""><td>00</td><td></td></c<>	00	
32	3BB9	32B84B		LD	(TEMPO), A	`;	CLEAR	CMD	BUFFER
33	3BBC	110020		LD	DE, MESGO	;	"READ	Υ ''	
34	3BBF	C9		RET					
35	3BC0			SKP	3				
								}	分の行送り なわれる
39	3BC0		;						
40	3BC0		; ABNORN	MAL RI	ETURN				
41	3BC0		;						
42	3BC0		ABNRET:	ENT		;	SET IN	IVALI	D MODE

SKP H (skip home)

アセンブルリストを出力する場合に、ページ送りをする。

END (end)

1つのソースプログラムユニットの終端を宣言する。ソースプログラムユニットは必ずこのEND文で終了しなければならない。END文が無いと、アセンブル作業が完了されないことになる。

アセンブラの PASS 1 で、END 文の無いソースファイルを読み出した場合

END?

の表示がなされる。

2 — 5 アセンブラの各PASS

PASS 1

ソースファイル(テキストエディタ出力のカセットファイル)を読み込み、シンボルテーブルを作成する。PASS 2からPASS 4までのアセンブル作業は、2通りの方法で行うことができる。すなわち、ソースプログラムの読み込みをカセットファイルに対して行うか、RAMエリアにローディングされたソースプログラムに対して行うかの2通りであり、PASS 1で、どちらの方法を用いるか選択する。後者を選ぶと、PASS 1の実行時に、シンボルテーブルの作成と並行して、ソースファイルのRAMエリアへのローディングも行われる。

PASS 1

CASSETTE (1), RAM (2) ?1
FILENAME? GAUSS MAIN CR

♣ PLAY

FOUND GAUSS MAIN LOADING GAUSS MAIN ソースファイル "GAUSS MAIN"の読み込みを行い、 アセンブル作業に必要なシンボルテーブルを作成せよ アセンブル作業は、CASSETTE、すなわち各 PASS で読み込むソースプログラムを、カセットファイルと して行う

PASS 1

CASSETTE (1), RAM (2) ?2 FILENAME? GAUSS S-R CR

₽ PLAY

FOUND GAUSS S-R LOADING GAUSS S-R ソースファイル"GAUSS S-R"の読み込みを行い、 アセンブル作業に必要なシンボルテーブルを作成せよ アセンブル作業は、RAM、すなわち各 PASS で読み 込むソースプログラムを、RAMエリアにローディング されたソースプログラムとして行う 従って、ソースファイル"GAUSS S-R"のRAMエ リアへのローディングも実行せよ

——"PASS"のコマンド待ちに、1を入力する。ソースプログラムのアセンブル作業は、必ずPASS 1によって 開始されなければならない。

PASS 1を行う時、システムは一担RAMエリアをクリアし前のアセンブル作業で使用したシンボルテーブルなどをシステムから取り除いた上でソースファイルの読み込みを行うことになる。

― システムは、"CASSETTE (1)、RAM (2)" の表示を行い、アセンブル作業を、どちらの方法で行うかを訊く。CASSETTEを用いて、各パスでソースファイルの読み込みを行う場合には"1"を指定する。あるいはRAMを用いて、PASS 1でカセットファイルのRAMエリアへのローディングを実行してアセンブル作業を行うには"2"を指定する。

ソースプログラムが、システムのRAMエリアの大きさに対して、そう大きくない場合は、通常アセンブル作業はRAMを用いて行う。すなわち、ソースプログラムをロードし、PASS 4でリロケータブルバイナリをメモリ内に構成するのに充分なRAMエリアがある時は、そのエリアにソースプログラムをロードしておいて、他のPASSでは、いちいちカセットファイルの読み込みを行わなくて済むからである。


ソースプログラムが大きくて"RAM"の方法が使えない場合、CASSETTEの方法をとる。この場合システムは、他の各PASSに於いて、カセットファイルを一定バイトずつ読み込み、アセンブル作業を進めること

になる。一般に、ソースファイル中のデータのバイト数とリロケータブルバイナリファイル中のデータのバイト数とでは、リロケータブルバイナリの方がずっとバイト数が小さいので、2 通りの方法でそれぞれアセンブルできるファイルの大きさはかなりのひらきがある。

- ――アセンブル作業の方法を指定すると、システムは "FILENAME?" と表示して読み込むソースファイルのファイルネームの指定を待つ。
- ——ファイルネームを指定したら **CR** キーを押す。
- --- CR キーが押されたら、PLAYボタンを押すよう指示される。
- ――PLAYボタンを押すと、ファイルネームで指定されたソースファイルを見つけ出し、読み込みを始める。ファイルネームが指定されていない場合は、最初に見つけ出したソースファイルの読み込みを行う。
- ――アセンブル作業は、各PASSについて、END文によって終了する。従って、各ソースプログラムユニットは終りにEND文が置かれていなくてはならない。

END文の無いソースファイルを読み込んだ場合、"END?"の表示がなされる。

- ――ソースファイルの読み込みを中止するには SHIFT BREAK を押す。
- ---PASS 1を終了すると、次のPASSの指定を待つ。
- ——PASS 1の実行形態を下図に示す。ソースファイルを読み込んで作成するシンボルテーブルの容量は約4K バイト弱であり、メモリマップ上で、アセンブラの前 (1200から2100) に置かれている。従って、ソースプ ログラムで使用できるシンボルの総数には限度があることになる。



一右の写真は、アセンブラをロードし、PASS 1で、 CASSETTEの方法を指定してソースファイル "GAUSS MAIN"の読み込みを行うもようを示している。



PASS 2

ソースプログラムをアセンブルして、アセンブルリストをテレビ画面上に表示する。アセンブルリストは、2-3項で述べたように、ページ、ラインナンバ、相対アドレス、16進機械語、アセンブラメッセージ、アセンブラソースプログラム(ラベル、ニモニック、データ、注釈)の順に各欄に表示されるが、テレビ画面上ではそれぞれ2行にわたって表示が行われる。アセンブリ語ソースプログラムと機械語との対照、アセンブラメッセージの参照など、アセンブラプログラミングで最も重要なチェック過程の一つである。

PASS 2

FILENAME? GAUSS MAIN CR

₽ PLAY

アセンブル作業を実行して、アセンブルリストをテレ ビ画面へ出力せよ

読み込みを行うカセットソースファイルは "GAUSS

MAIN"である

(CASSETTEの場合)

PASS 2

RAMエリアのアセンブラソースプログラムをアセンブルして、アセンブルリストをテレビ画面に出力せよ(RAMの場合)

- ——"PASS"のコマンド待ちに、2を入力する。
- ——PASS 1で、アセンブル作業の方法をCASSETTEに選んだ場合、システムは、ソースファイルの読み込みのために、読み込むべきファイルネームの指定を待つ。

ファイルネームを指定し、「CR」キーを押すと、PLAYボタンを押すよう指示される。


PLAYボタンを押すと、システムは読み込むべきソースファイルを見つけ出してソースプログラムを読み込み、アセンブル作業を始める。ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したソースファイルの読み込みを始める。

――ソースファイルは256バイトずつ読み込まれてアセンブル作業が行われ、テレビ画面上へアセンブルリストの表示が行われる。(カセットレコーダは動いたり止ったりすることになる)

テレビ画面へのリスト表示は、 SPACE キーにより中断、続行が可能であるから、任意の位置のリスト表示を詳しく検討することができる。

- ——PASS 1で、アセンブル作業の方法を RAM に選んだ場合は、即座にアセンブルリストの表示が開始される。 リスト表示の中断、続行は、「SPACE」 キーによる。
- ──PASS 2を中止する場合 SHIFT BREAK を押す。
- 一右の写真は、PASS 1でCASSETTEによる方法を 指定し、ソースファイル "GAUSS MAIN" のシン ボルテーブルを作成した後に、PASS 2を実行する 時のもようを示す。

RAMの方法では、PASS 2を入力すると直ちに、アセンブルリストの表示が開始される。



PASS 3

ソースプログラムをアセンブルして、アセンブルリストをオプションのプリンタ上へタイプアウトする。アセンブルリストは、2-3項で述べたように、ページ、ラインナンバ、相対アドレス、16進機械語、アセンブラメッセージ、アセンブラソースプログラムの順に各欄に表示される。その場合、オプションプリンタは80桁のプリンタであるから、テレビ画面への2行にわたる表示も1行で行われる。プリンタへの出力は、アセンブルリストのハードコピーを得るためのものであるから、プログラムの詳細な検討はテレビ画面上のリストを用いるよりも容易となる。

PASS 3

FILENAME?GAUSS MAIN CR

₽ PLAY

アセンブル作業を実行して, アセンブルリスト をオプションプリンタへ出力せよ

読み込みを行うカセットソースファイルは " G

AUSS MAIN " である (CASSETTE の場合)

PASS 3

RAM エリアのアセンブラソースプログラムをアセンブルして、アセンブルリストをオプションプリンタへ出力せよ(RAM の場合)

- ——"PASS"のコマンド待ちに、3を入力する。
- ——PASS 1 でアセンブル作業の方法を CASSETTE に選んだ場合,システムはソースファイルの読み込みのために,読み込むべきファイルネームの指定を待つ。

ファイルネームを指定し、CR キーを押すと、PLAY ボタンを押すよう指示される。

PLAYボタンを押すと、システムは読み込むべきソースファイルを見つけ出してソースプログラムを読み込み、アセンブル作業を始める。ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したソースファイルの読み込みを始める。

- ――ソースファイルの読み込みは256バイトずつ行われる。
- ---PASS 1 でアセンブル作業の方法を RAM に選んだ場合は、即座にアセンブルリストのプリンタ上へのタイプアウトが開始される。
- ——PASS 3 ではプリンタのトラブルによるメッセージとして次のものがある。

NO POWER OR NO CONNECTION (PRINTER)

……..プリンタが OFF あるいは、接続されていない場合。

ALARM (PRINTER) ……メカ的なトラブルが発生した場合。

PAPER EMPTY (PRINTER) ……..プリンタ用紙ぎれの状態。

——プリンタへのリスティングを中止するには, SHIFT BREAK キーを押す。

一オプションの放電プリンタ (MZ-80 P 2) によるアセンブルリスト出力例を次に示す。このサンプルは、16 行のソースプログラムになっている。PAGE 01 にこのプログラムのアセンブルリストがタイプアウトされ、PAGE 02 に、シンボルテーブルが表示される。(1ページは50行であるから、下図は、各ページの一部分を示しているに過ぎない)

実際の動作では、プリンタは更にもう1ページ分ページ送りを実行して止まり、システムは "PASS"のコマンド待ちに戻る。

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **



** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 02 **

?TABP 1212 MAIN1 1200 MSTP 0047 START 1200

- 上に示したアセンブルリストについて次のことを検討せよ
 - 1) アセンブルリストの各欄は、それぞれ何桁となっているか。
 - 2) 相対アドレスは、何番地から開始されているか。
 - 3) RELコマンドが置かれていると、相対アドレスはどのように変わるか。
 - 4) "E"表示のある外部シンボルを参照する命令では、機械語オペランドはどうなっているか。
 - 5) "Q"表示のある命令では、オペコード欄はどうなっているか。
 - 6) EQUによるシンボル定義でのメッセージ"P"は、どの位置になされているか。また、そこで定義された シンボルは、確かに絶対アドレスとなっているか調べよ。(CALL MSTP命令の機械語オペランド、およ び、シンボルテーブルを調べよ。)

PASS 4

ソースプログラムをアセンブルして、カセットファイルへリロケータブルバイナリを出力する。リロケータブルバイナリの内容は、アセンブルリストにタイプアウトされた機械語コードおよび、その命令の定義状態を示すインフォメーション、グロバールシンボル等のデータベースによって構成されている。

PASS 4

FILENAME? GAUSS MAIN CR

₽ PLAY

FOUND GAUSS MAIN LOADING GAUSS MAIN

OK

FILENAME?GAUSS MAIN/RB CR

♣ RECORD. PLAY

WRITING GAUSS MAIN/RB

アセンブル作業を実行して、リロケータブ

ルバイナリファイルを出力せよ

読み込みを行うカセットファイルは"GAU

SS MAIN" である

出力リロケータブルバイナリファイル名は

"GAUSS MAIN/RB"とする

(CASSETTEの場合)

PASS 4

FILENAME?GAUSS MAIN/RB CR

♣ RECORD. PLAY

WRITING GAUSS MAIN/RB

アセンブル作業を実行して、リロケータブ

ルバイナリファイルを出力せよ

出力ファイル名は"GAUSS MAIN/RB"

とする。

(RAM の場合)


- ---" PASS"のコマンド待ちに, 4 を入力する。
- ──PASS 1でアセンブル作業の方法をCASSETTEに選んでいる場合、システムは、一担RAMエリアにリロケータブルバイナリを作成するために"FILENAME?"と表示して読み込むべきソースファイル名の指定を待つ。

ファイルネームを指定し、CR キーを押すと、PLAYボタンを押すよう指示される。


PLAYボタンを押すと、システムは読み込むべきソースファイルを見つけ出してソースプログラムを読み込み、アセンブル作業を始める。

- ――ソースファイルの読み込みは256バイトずつ行われる。
- PASS 1でアセンブル作業の方法をRAM に選んでいる場合は、RAMエリアのソースプログラムをアセンブルし、 リロケータブルバイナリを作成する。コマンドを与えて暫くの間、システムの応答が途切れるように見える が、この間は一担ソースプログラムの全体をアセンブルして RAM エリアにリロケータブルバイナリを構成 している過程である。
- ——RAM エリア内に、リロケータブルバイナリが構成されると、システムは"FILENAME?"と表示して、出力するリロケータブルバイナリファイルのファイルネームの指定を待つ。
- ――ファイルネームを指定し、CR キーを押すと、システムは、RECORDボタンと PLAY を押すよう指示する。
- ——RECORDおよびPLAYボタンを押すと、リロケータブルバイナリにファイルネームを付けて、カセットファイルへ出力する。
- ----コマンドを中止するには、SHIFT BREAK を押す。

-PASS 4 の実行形態を下図に示す。CASSETTE,RAMのいずれの方法をとる場合も,はじめに,ソースプ ログラムを読み込みアセンブルしてリロケータブルバイナリをRAMエリアに構成する過程があり、それが終 ったら、リロケータブルバイナリをカセットファイルへ出力する過程が来る。



(1) CASSETTE による場合



〔参考〕

システムプログラムでは、アセンブリ語によるソースファイルから目的ファイルまで、数種類のファイルが用 いられるので、ファイルの種類を示す記号をファイルネームに加えておくと便利である。

たとえば、エディタ出力のソースファイルには"ASCii"または"SOURCE"、アセンブラ出力のリロケータ ブルバイナリファイルには"RB"または"REL", ローダ出力の目的プログラムには"OBJ"あるいは"BINA RY", "SAVE", デバッガ出力のバイナリには"DEB"などという記号が考えられる。

第3章 TEXT EDITOR SP-2201

MZ-80K



3-1 テキストエディタ概要

テキストエディタはアセンブラソースファイルを作成する。あるいは、作成されたファイル形式のアスキーデータを入力して、修正、編集を行ない、更新されたアセンブラソースファイルを出力する。

データの修正,編集は、エディタとプログラマの対話形式によって実行される。

ソースプログラムは、アセンブリ言語、アセンブラ規約に従った文法で作成されなければならない。ソースプログラムはアスキーコードでコード化され、各行の区切りは、キャリジリターンコードである。ソースプログラムは END 文によって終了しなくてはならない。

修正、編集を行うための機能として、次のような作業を行うことができる。

挿 入 (insertion)

削除 (deletion)


変 更 (change)

エディットバッファ内に入力されたデータは、行 (line) と欄 (column) との 2次元に構成され、各行には、エディットバッファの先頭より、順次番号が付され、これを、**ラインナンバ** (line number) と呼ぶ。

エディットバッファ内の修正箇所は、キャラクタポインタ(character pointer:以下、CPと略す。)と呼ぶ修正子を基準として指定する。前記の、修正、編集を行うには、ラインナンバを参考にCPを移動させてコマンドの実行を行うことになる。

修正,編集の作業は、行または文字単位で行うことができる。また、文字列 (ストリング) 単位で、検索あるいは、文字列の入れ換えを行うことも可能である。

テキストエディタを用いる場合のメモリ構成と、利用形態を、下図に示す。テキストエディタのバイトサイズは、ほぼ4Kバイトである。



テキストエディタのコマンドには次のものがある。各コマンドは、デリミタ"※"によって区切られ、コマンドの実行は、キャリジリターンによる。


コマンドの種類	コマンド名	機					
	R	エディットバッファ内をクリアし、filenameで指定する入力ファイルを入力する					
入力コマンド		実行後のCPは、エディットバッファの先頭に位置する。(Read file)					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A	エディットバッファの内容に、filenameで指定する入力ファイルをCPの位置か					
		ら付加して入力する。実行後CPの位置は変化しない。(Append file)					
タイプコマンド	T	エディットバッファの内容を全てタイプアウトする。CPは変化しない。(Type)					
7172421	n T	CPの位置から、n行をタイプアウトする。					
	В	CPの位置を、エディットバッファの先頭に移動する。(Begin)					
	nJ	nで指定するラインナンバの先頭へCPを移動する。(Jump)					
	nL	CPのある行から,n行目の行の先頭へCPを移動する。(Line)					
CP移動コマンド	L	nLコマンドでn=0とした場合と同じで、CPを行の先頭へ移動する。					
	n M	CPの位置を, n文字分だけ移動する。(Move)					
190	M	nMコマンドでn=0とした場合と同じで、CPは変化しない。					
	Z	CPの位置を、エディットバッファ内のテキスト文の最後に移動する。					
	C	CPの位置からバッファの終りに向って、あるストリングを検索し、それを他の					
		ストリングと交換する。CPは交換したストリングの後に置かれる。(Change)					
	Q	CPの位置からバッファの終りに向って、連続してCコマンドを実行する。 CP					
		は最後に交換したストリングの後に置かれる。(Queue)					
修正コマンド	I	CPの位置からストリングを入力する。CP は、挿入されたストリングの後に位					
		置する。行を挿入するとラインナンバも更新される。					
	nK	CPの位置から、n行をエディットバッファから消去する。CPは変化しない。(Kill)					
	K	CPの位置から、エディットバッファの先頭に向って CR コードが1個検出さ					
		れるまで、文字を消去する。 CR は消去されない。					
	nD	CPの位置から、n文字をエディットバッファから消去する。(Delete)					
	D	n を指定しないと削除は行なわれず,CP も変化しない。					
検索コマンド	\mathbf{s}	CPの位置からバッファの終りに向って、あるストリングを検索する。実行後の					
1火 ボ コ マ フ ト		CPは、検索されたストリングの後に位置する。(Search)					
出力コマンド	W	エディットバッファの内容を、filenameで指定される出力ファイルに出力する。					
出ガコマント		(Write)					
LL did a a a se to	V	エディットバッファの内容と、filenameで指定される入力ファイルの内容とを比					
比較コマンド		較する。実行後CPは変化しない。(Verify)					
	=	エディットバッファのすべての文字数を表示する。スペース, CR も含む。					
		現在のCPの位置するラインナンバを表示する。					
特殊コマンド	&	エディットバッファの内容をすべて消去する。					
	#	プリンタへのリスティングのため、リストモードを切り替える。					
	!	モニタへコントロールを移す。復帰はGOTO\$1200 (cold start), GOTO\$1260					
		(warm start)					

(テキストエディタの以上のコマンドは、ほぼ、日本ミニコンNOVA、エディタプログラムのコマンド形式とコンパチブルになっている。)

3-2 キャラクタポインタ(CP)とデリミタ

キャラクタポインタ(CP)は、エディットバッファ内のソースプログラムテキスト中の1箇所、ある隣り合った2つのキャラクタの境目あるいは、テキストの先頭か最終を指すものであり、1つのキャラクタを指すものではない。

エディットバッファ内に、次のようなテキストがある場合を考えて、CPの移動を説明する。



Bコマンドは、エディットバッファの先頭へ、Jコマンドは、ラインナンバで指定する行の先頭へ、Lコマンドは、現在の行からn行目の行の先頭へCPを移動させる。"先頭"とは、前の行の終りを示す CR コードの後ろの境界線上である。

デリミタ (delimiter) は区切り記号(セパレータともいう)として用いられる。即ち、1つのコマンドを与え終えたところなどで使用する。数個のコマンドをデリミタで区切って与え、CR をキー入力すると、コマンドが順番に実行されて行く。

I (Insert) コマンドでは、CR をソーステキストのキャラクタコードとして用いているので、コマンドの終りに必ず、デリミタを置く必要がある。

デリミタを用いて、上記テキスト文の、ラインナンバ3のADDをADCに変更するコマンド例を次に示す。

3J\$2M\$1D\$IC\$ CR \$\text{tc} B\$CADD\$ADC CR

3-3 テキストエディタコマンド

――入力コマンド――

R(Read file)コマンド

エディットバッファ内をクリアし、filenameで指定するアセンブラソースファイルを、エディットバッファの先頭から入力する。実行後のCPは、エディットバッファの先頭に位置する。

*RFORMULA#1 CR


ファイルネーム "FORMULA#1" なるソースファイルを入力

せよ

*R CR

最初に見つかったソースファイルを入力せよ

- ──"*"のコマンド待ちにR (Read file) コマンドを与える。
- ――続けて,ファイルネームを指定する。
 - あるいは、ファイルネームを指定しない。
- --- CR を押すと、PLAYボタンを押すよう指示される。
- ——PLAYボタンを押すと、指定されたファイルを見つけ出し、読み込みを始める。
 - ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したファイルを読み込む。
- ――入力ファイルは、エディットバッファの先頭からストアされる。(下図)
- ──読み込みが終了すると, "OK"が表示され, CPはエディットバッファの先頭に位置する。
- ----Rコマンドを中止する時は、 SHIFT BREAK を押す。



- ---読み込みの途中でエラーが生じた場合, "ERROR"を表示する。
- ——バッファがフルになった時には、"FULL BUFFER"のメッセージがある。この場合、入力ファイルは、 途中までしか読み込まれないことになる。

A(Append file)コマンド


エディットバッファの内容に、filename で指定する入力ファイルを、エディットバッファ内で、現在指定される CP の位置から付加して入力する。実行後、CP の位置は変化しない。

*AFORMULA#2 CR ファイルネーム"FORMULA#2"なるソースファイルを、CPの

位置から付加せよ

*A CR 最初に見つかったソースファイルを、CPの位置から付加せよ

- --- "* "のコマンド待ちに A (Append file) コマンドを与える。
- ――続けて、ファイルネームを指定する。
 - あるいは、ファイルネームを指定しない。
- --- CR を押すと、PLAYボタンを押すよう指示される。
- ——PLAYボタンを押すと、指定されたファイルを見つけ出し、読み込みを始める。 ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したファイルを読み込む。
- ──入力ファイルは、エディットバッファ内のCPの位置からストアされる。テキスト文の後ろに付加するにはZコマンドによってCPをテキスト文の最後に置いておけばよい。下図は、テキスト文"FORMULA#1"の後ろに、入力ファイル"FORMULA#2"を付加するもようを示している。



- ——読み込みが終了すると、"OK"表示され、CPは付加されたデータの先頭に位置する。
- ——A コマンドを中止する時は、 SHIFT BREAK を押す。
- ---読み込みの途中でエラーが生じた場合、"ERROR"を表示する。
- ――バッファがフルになった時には、"FULL BUFFER"のメッセージがある。この場合、入力ファイルは、 途中までしか読み込まれないことになる。従って全部を入力するには、バッファ内を編集し直し、CP の位 置を、前へもって行く必要がある。

――タイプコマンド――

T(Type)コマンド

エディットバッファの内容を、ラインナンバを付けてタイプアウトする。バッファの内容を全てタイプアウトする場合と、CPの位置から指定行数だけタイプアウトする場合とがある。実行後CPの位置は、変化しない。

*T CR エディットバッファの内容を、ラインナンバを付けて全てタイプアウトせよ

*nT CR CPの位置から、n行をタイプアウトせよ (n=0の時は、上と同じ)

- ──"*"のコマンド待ちに, 行数 n. T (Type) の順にコマンドを与える。
- —— CR を押すと、タイプアウトが実行される。
- ――行数の指定で、特別の場合を次に示す。

n=0の時 Tと同機能

n<0の時 "???"のエラー表示がある

n≥m (mは現在のCPからバッファの終りまでの行数)の時m行のみのタイプアウト

- ——CPが行の先頭でなく、行の中にある時は、nTコマンドは、CPの次の文字からタイプアウトするので、逆に CPの位置を知ることができる。
- ─ T コマンドを中止するときは、SHIFT BREAK を押す。
- 一右の写真は、次のテキスト文について、タイプコマンドと CPの関係を示すものである。
 - 1 START: ENT
 - 2 LD SP, START
 - 3 CALL MSTP ; MUSIC STOP
 - 4 CALL LETNL ; NEW LINE
 - 5 END

—— n の値が65535を越えると, " LARGE "のエラー表示がなさ れる。

*T
1 START: ENT
2 LD SP, START
3 CALL MSTP; MUSIC STOP
4 CALL LETNL; NEW LINE
5 END
*3J*2T
3 CALL MSTP; MUSIC STOP
4 CALL LETNL; NEW LINE
*10M*2T
3 : MUSIC STOP
4 CALL LETNL; NEW LINE
*10M*2T
3 : MUSIC STOP
4 CALL LETNL; NEW LINE
**

----CP移動コマンド----

B(Begin)コマンド

*B CR	CP の位置を、	エディットバッファの先頭へ移動	ル はよ

- ──"*"のコマンド待ちにB (Begin)コマンドを与える。
- CR を押す。
- ---Bコマンドが実行されて、CPはエディットバッファの先頭に位置する。
- ---nBとしても同機能である。

Zコマンド

*Z CR CPの位置を、エディトバッファ内のテキスト文の最後へ移動せよ

- ---"*"のコマンド待ちにZコマンドを与える。
- —— CR を押す。
- ——Zコマンドが実行されて、CPはエディットバッファ内のテキスト文の最後(最後の文字の次)に位置する。
- --nZとしても同機能である。

J(Jump)コマンド

*nJ CR CPの位置を、ラインナンバ n で示す行の先頭へ移動せよ

- ──"*"のコマンド待ちに**: ラインナンバ n, J** (Jump) の順にコマンドを与える。
- CR を押す。
- ─ nJコマンドが実行されて、CPは ラインナンバ n で示す行の先頭に位置する。
- ――ラインナンバの指定で、特別の場合を次に示す。

n=0 または 1, あるいは無指定の時 Bと同機能

n<0の時 "???"のエラー表示がある。

n≥m (mはテキスト文の全行数)の時, Zと同機能

L(Line)コマンド

CPを、行(Line)単位で前後に移動させるコマンドである。実行後CPは、指定された行の先頭に位置する。

*nL CR CPのある行からn行目にあたる行の先頭へCPを移動せよ

*L CR CPのある行の先頭へCPを移動せよ

--- "*"のコマンド待ちに、行数 n, L (Line) の順にコマンドを与える。

CR を押す。

---nLコマンドが実行されてCPは、指定された行の先頭に位置する。

――行数の指定で特別の場合を次に示す。

n=0の時, Lと同機能

 $n \ge m$ (m は、現在のCPの位置から、テキスト文の終りまでの行数)の時、Zと同機能 n < 0 の時、CPのある行から、バッファの先頭に向って $\lfloor n \rfloor$ 行移動する。

|n|≥ ℓ-1 (ℓは現在のCPのある行のラインナンバ)の時, Bと同機能

M(Move)コマンド

CPを, 文字単位で前後に移動させるコマンドである。スペース, キャリジリターンも, それぞれ1文字として数える。(ラインナンバは含まれない)

*nM CR CPのある位置(文字と文字の間)からn文字分だけCPを移動せよ

"*"のコマンド待ちに、	文字数 n. N	I (Move)	の順にコマン	ドを与	- 2 3	5 .
--------------	----------	----------	--------	-----	-------	-----

CR を押す。

──nMコマンドが実行されてCPは,指定された文字分だけ離れた位置(文字と文字の中間)へ移動する。

──n< 0の時、CPは | n | 文字分だけ、バッファの先頭方向へ移動する。</p>

---n=0またはnが無指定の時は、CPは変化しない。

――修正コマンド――

C(Change)コマンド

エディットバッファ内のあるストリングを、他のストリングに代えるコマンドである。ストリングの検索はCPの位置から、バッファの終りへ向って行なわれ、ストリングの交換を1回だけ実行し、CPは置き換えたストリングの後ろに位置する。

*Cstring 1\string 2 CR

現在のCPの位置からバッファの終りへ向ってstring 1で指定さ

れる文字列を検索し、それが見つかったら、string 2に置きか

えよ

*Cstring 1 CR

〔上記と異なる点は、string 1の消去にある〕

- ──"*"のコマンド待ちにC (Change) コマンドを与える。
- ――検索するストリングをキー入力し、デリミタを置く。
- ――置きかえるストリングをキー入力する。
- --- CR を押すと、ストリングの検索を始める。ストリングの置き換えは1回だけ行なわれ、置き換えられたストリングを含む行を表示する。CPは、置き換えられたストリングの後ろに位置する。
- ――検索するストリングが見つからなかった場合は、"NOT FOUND"のメッセージ表示がなされ、CPはエディットバッファの先頭へ位置する。

Q(Queue)コマンド

Cコマンドと異なる点は、ストリングの検索、置き換えが行なわれたあとも、連続的にCコマンドを実行する点である。実行後、CPは最後に置き換えたストリングの後ろに位置する。

*Qstring 1号string 2 CR 現在のCPの位置から連続的にCコマンドを実行せよ

*Qstring 1 CR

〔上記と異なる点は、string 1の消去にある〕

- ——"*"のコマンド待ちにQ (Queue) コマンドを与える。
- ――あとの操作は、Cコマンドと同じである。置き換えられた行は全て表示する。
- 一右の写真は、下に示すテキストについて、Qコマンドを実行したもようを示す。
 - 1 LD BC, (TEMPO)
 - 2 LD (TEMPO), DE
 - 3 JP 1200H
 - 4 TEMPO: DEFS 2



I (Insert) コマンド

CPの位置から、キー入力されたストリングをエディットバッファに挿入する。キャリジリターンを挿入すると、テレビ画面上でも、行替えが行われる。

テキスト文中に、新しい行を挿入する場合は、エディットバッファ内の各行に付けられたラインナンバも更新 される。実行後のCPは挿入された文字列の後に位置する。

*Istring ** CR CPの位置にstringを挿入せよ

*Istring1 CR CPの位置から、string1、string2、string3の各行を挿入せよ

string2 CR string3 CR

** CR [Iコマンド内では CR は、バッファに挿入されるコードの1つであるから

デリミタを置いた後 [CR] でコマンドを実行させる]

- ──"*"のコマンド待ちに, I (Insert)コマンドを与える。
- ――直ちに挿入可能な状態となり、ストリングの入力待ちとなる。
- ——CPの位置から、キー入力されたアスキーコードを挿入する。従って、CPの後ろに置かれていたストリングは、 挿入が行われる度に、エディットバッファの後ろに向って、順送りされることになる。
- --- CR がキー入力されると、行の区切り記号として CR コードがストアされる。
- ──ストリングの挿入が終ったら,デリミタ繋を置く。
- —— CR を押すと、I コマンドが実行される。
- ――次に示すテキスト文への挿入操作例を、右の写真に示す。

テキスト文

- 1 START: ENT
- 2 LD S, START
- 3 CALL MSTP ; MUSIC STOP
- 4 CALL XTEMP ;SET TEMPO
- 5 END

ラインナンバ3と4の間に

LD A, 5 ;TEMPO 5

を挿入する。



K (Kill) コマンド

CPの位置から、nで指定する行数を、エディットバッファから消去する。

 * nK CR CPの位置を基準として、n により指定される行数をエディットバッファより 消去せよ。 CPが行の中間に位置しているときは、その行の CPの前または後ろにある文 字は消去しない。(n の値が正か負かで異なる)
 * K CR CPの位置を基準として、エディットバッファの前に向って CR が 1 個検出 されるまですべての文字を消去せよ。 CR は消去されない。

- --- "*"のコマンド待ちに、行数 n、K (Kill) の順にコマンドを与える。
- --- CR を押すとコマンドが実行される。
- ――コマンドの実行は, nの値によってそれぞれ次のようになる。
 - n>0 の場合 現在の CP の位置を基準として、エディットバッファの後ろに向って \overline{CR} コードが n

個検出されるまで, すべての文字をエディットバッファより消去する。

CR コードも削除されるので、n 個目の CR が削除された時コマンドの実行を終了することになる。

n < 0 の場合 現在の CP の位置を基準として、エディットバッファの前に向って $\boxed{\text{CR}}$ コードが $\mid n \mid +1$

個検出されるまで、すべての文字をエディットバッファより削除する。

- |n| + 1 個目の | CR | は削除されない。
- n=0または 現在のCPの位置を基準として、左方向に CR が 1 個検出されるまでのすべての文字をエ 無指定の場合 ディットバッファより消去する。従って、CP の位置から、その行の先頭までの文字が

すべて削除される。CRは消去されない。

- 一一行の削除が行なわれたら、ラインナンバも更新される。
- ――実行後、CPの位置は変化しない。
- 一右の写真は、下のテキスト文について、Kコマンドを実行したもようを示す。(このテキスト文は、コマンドの実行をわかり易くするためのものである。)
 - 1 AABBCC
 - 2 DDEEFF
 - 3 GGHHII
 - 4 JJKKLL



D (Delete) コマンド

CPの位置から、nで指定する文字数を、エディットバッファから消去する。

* nD CR CPの位置を基準として、n により指定される文字数をエディットバッファよ

り消去せよ。

CR も文字数に数える。

* D CR (削除は行われず, CPも変化しない)

--- "*"のコマンド待ちに、文字数n, D (Delete) の順にコマンドを与える。

—— CR を押すとコマンドが実行される。

----コマンドの実行は, n の値によってそれぞれ次のようになる。

n>0の場合 現在のCPの位置を基準として、エディットバッファの後ろに向って、n個の文字をエ

ディットバッファより削除する。

CR コードも1文字に数える。

n < 0 の場合 現存の CP の位置を基準として、エディットバッファの先頭に向って、 $\lfloor n \rfloor$ 個の文字を

エディットバッファより削除する。

CR コードも1文字に数える。

n=0または 削除は行われない。


無指定の場合

――文字の削除が、1行を越えた場合ラインナンバも更新される。

---実行後 CP の位置は変化しない。

一右の写真は、下のテキスト交について、Dコマンドを実行したもようを示す。(このテキスト交は、コマンドの実行をわかり易くするためのもので、アセンブリ語としての意味はもたない。)

- 1 ABCD
- 2 EFGH
- 3 IJKL
- 4 MNOP



――検索コマンド――

S (Search) コマンド


エディットバッファ内のテキスト文中のストリングを見つけ出す。

* S string CR

現在の CP の位置からエディットバッファの終りに向って string で示される文字列を検索せよ

string が検索されたら、CP をその直後に位置させよ

- ——"*"のコマンド待ちに、S (Search) コマンドを与える。
- ――検索すべき string を入力する。
- -- CR を押すと、検索が実行される。
- ――検索は、CPの位置からエディットバッファの終りに向ってなされる。
- --- string が見つかったら、その string を含む行を表示して、CP は、string の直後に置かれる。
- string が見つからなかったら、"NOT FOUND"の表示がなされ、CP はエディットバッファの先頭に置かれる。
- ──右の写真は,下のテキスト文について string "LETNL" を検索したもようを示している。 Sコマンドのあとに,"LETNL" を含む行が表示されるが,次の 2T コマンドで,CP が,この string の後 に位置していることがわかる。
 - 1 START: ENT
 - 2 LD SP, START
 - 3 CALL MSTP ; MUSIC STOP
 - 4 CALL LETNL ; NEW LINE
 - 5 LD A, 04H ; TEMPO < --4
 - 6 CALL XTEMP
 - 7 END



――出力コマンド――


W (Write) コマンド

エディットバッファの内容を、filename で指定される出力ファイルに出力する。出力されるテキストは、CPの位置に関係なく、バッファ内の全テキストである。

* WFORMULA # 3 CR エディットバッファの内容に"FORMULA # 3" なる filename を指定して、出力ファイルに出力せよ

* W CR エディットバッファの内容を、filename を指定せずに出力ファイルに出力せよ

- ——"*"のコマンド待ちに、W (Write) コマンドを与える。
- ---filename を指定する。
- --- CR を押すと、RECORD ボタンと、PLAY ボタンを押すよう指示される。
- --- RECORD および PLAY ボタンを押すと、テキストのファイルの出力が開始される。
- ——出力ファイルへの出力が終わると、"OK"表示される。作成されたファイルは、アセンブラソースファイルである。



- ----Wコマンドを中止する時は、 SHIFT BREAK を押す。
- ――出力ファイルへの書き出しの途中でエラーが生じた場合, "ERROR"を表示する。
- ---Wコマンドの実行前後で、CPは変化しない。

――比較コマンド――

V (Verify) コマンド

エディットバッファの内容と、filename で指定されるファイルの内容とを比較する。


 * VFORMULA # 3 CR
 エディットバッファの内容と、ファイル"FORMULA # 3" の内容とを比較せよ

 * V CR
 エディットバッファの内容と、入力ファイルの内容とを比較せよ

- --- "*"のコマンド待ちに、V (Verify) コマンドを与える。
- ---比較すべき入力ファイルの、filename を指定する。
- --- CR を押すと、PLAY ボタンを押すように指示される。
- ——PLAY ボタンを押すと、filename に指定された該当ファイルを見つけ出し、見つかったら比較(Verify)を 開始する。

filename が指定されなかった場合は、はじめに見つかったファイルと、バッファの内容とを比較することになる。

- ——入力ファイルとエディットバッファの内容が同一であれば、"OK"と表示され、相違があれば、"ERROR"表示がなされる。
- ---実行後 CP の位置は変化しない。



――特殊コマンド――

=コマンド

 $* = \overline{CR}$ エディットバッファにあるすべての文字の総数を表示せよ スペースおよび \overline{CR} も 1 文字として数えよ

- ——"*"のコマンド待ちに, = (equal) コマンドを与える。
- --- CR を押すと、エディットバッファ内のすべての文字数が表示される。

.コマンド

*. CR 現在の CP の位置する行のラインナンバを表示せよ

- ——"*"のコマンド待ちに, . (period) コマンドを与える。
- --- CR を押すと、CP のある行のラインナンバが表示される。

&コマンド

*& CR 現在のエディットバッファの内容をすべてクリアせよ

- ——"*"のコマンド待ちに, & (ampersand) コマンドを与える。
- --- [CR] を押すと、エディットバッファの内容がすべてクリアされる。

#コマンド

* # CR プリンタリストモードを切り替えよ

- ——"*"のコマンド待ちに, # (sharp mark) コマンドを与える。
- --- CR を押すと、プリンタリストモードが切り替わる。
- ──テキストエディタの始動時は、リストモードは、disable である。#コマンドを1回入力すると、リストモードは enable、更に入力すると disable と順次、モードが反転することになる。
- ──下図は、オプションの放電プリンタへ、プリンタモードが enable の時にTコマンドによるリストを行なった印字例である。

;
2 ; EDITOR LIST SAMPLE
3 ;
4 REL 1200H
5 START:ENT
6 MAIN1:ENT
7 LD SP,START ; INITIAL STACK POINTER
8 CALL MSTP ; MUSIC STOP
9 LD A,5
10 CALL XTEMP ; SET TEMPO TO 5
11 CALL CLTBL ; CLEAR TABLE
12 XOA A
13 LD (?TABP),A ; INITIAL I/O #1
14 MSTP:EQU 0047H ; MUSIC STOP (MONITOR)
15 ?TABP:DEFS 1
16 END

!コマンド

*! CR モニタへコントロールを移せ

- ──"*"のコマンド待ちに,! (exclamation mark) コマンドを与える。
- --- CR を押すと、コントロールはモニタへ戻る。
- ――モニタからテキストエディタへ戻るには、次の2通りの方法がある。

GOTO\$1200 CR エディットバッファの内容はクリアされる。 (COLD START)

GOTO\$1260 CR エディットバッファの内容はクリアされない。 (WARM START)

3-4 EDITOR-ASSEMBLER の使い方

EDITOR-ASSEMBLER (SYSTEM PROGRAMのOPTIONとして別売) というソフトは、文字通り、TEXT EDITORとASSEMBLERの両者を1本のシステムプログラムとしてまとめたものである。エディタおよびアセンブラの基本機能は前記のエディタSP-2201、アセンブラSP-2101とほぼ同様であるが、EDITOR-ASSEMBLER でのバージョンナンバーは次のようになっている。

EDITOR-ASSEMBLER'S ASSEMBLER SP-2102 EDITOR-ASSEMBLER'S EDITOR SP-2202

エディタとアセンブラとは、それぞれ"X"コマンドで他へ移ることができる。このように、TEXT EDITOR と ASSEMBLER をまとめたのは、テープの掛け替えの煩わしさを省くためのものである。ソースプログラムのバイトサイズがそう大きくない場合、或いは、プログラムを作成し始める場合には、このソフトを用いて、エディット作業、アセンブル作業を続けて即座に行ない、アセンブルリストを検討しながら、ソースプログラム中の誤りをすぐに直すことができる。

EDITOR-ASSEMBLERのバイトサイズは、アセンブラシンボルテーブル(1200~2100)の4Kバイトを合わせて約14Kバイトである。

下の写真は、モニタで"EDITOR-ASSEMBLER"をロードし、はじめに走り出した TEXT EDITOR SP-2202 で、3 行のテキスト文を作成し、X コマンドで、ASSEMBLER SP-2102 へ移るもようと、逆に、ASSEMBLER の PASS から X コマンドで、エディタへ戻り T コマンドを行ったもようが示されている。



PASS X
*T

1 START:ENT
2 LD SP,START
3 END

モニタで EDITOR-ASSEMBLER をロードしている。 エディットバッファのバイト数が示されている。(写真では RAMが最大48Kバイトの場合を示している) エディタの"I"コマンドで3行のテキスト文を作成している

エディタの"X"コマンドでアセンブラへ移り、PASSの 入力待ちの状態となっている。

アセンブラの PASS で"X"コマンドを与えることにより、エディタへ移り、エディタの"*"のコマンド待ちとなる。

"T"コマンドを与えて,タイプアウトをした例である。

第4章 RELOCATABLE LOADER SP-2301

MZ-80K



4 — 1 リロケータブルローダ概要

リロケータブルローダは、アセンブラ出力のリロケータブルバイナリファイルを入力し、目的プログラム(ア ブソリュートバイナリファイル)を出力する。

リロケータブルバイナリファイルというものは、CPUが直接に実行できるプログラムではなく、プログラムを リロケータブルな状態として保持するための、各種の情報が載せられているファイルである。


さらに、複数のプログラムユニットをリンクするために宣言されたグローバルシンボルは、そのままアスキーコードの形で、ファイルに登録されている。

リロケータブルローダは、これらの情報を受けとり、プログラマの指定するアセンブルバイアスを、相対アドレスに付加して、目的プログラムをなす機械語プログラムをローディングエリア内に構成して行く。

複数のリロケータブルバイナリユニットを入力する場合は、最初のプログラムでアセンブルバイアスを指定すれば、次からのプログラムユニットは、Nコマンドで前のプログラムに付加(Append)される形で、リンケージロードが行われる。

ローディングを行う、実際のメモリエリアは、アセンブルバイアスと同時に、プログラマが指定することになるが、そのローディングエリアは、一時的に使用されるメモリであり、一般に、目的プログラムのアドレス形式と一致しない。従って、リロケータブルローダは、実行コマンドを持たない。

目的プログラム(アブソリュートバイナリファイル)の出力は、実行アドレス(execute address)とデータアドレス(data address)を指定することにより行われる。ローダでのバイアスの考え方は後に解説される。



コマンド名	機	能	
	アセンブルバイアスとローディング	アドレスを指定し、ローディングを開始す	る。
N (Next file)	前のプログラムに付加して次のプロ	グラムをリンキングロードする。	
H (Height)	現在のアセンブルバイアスとローデ	『ィングアドレスの値を表示する。	
T (Table dump)	シンボルテーブルの内容を表示する	•	
S (Save)	実行 アドレスとデータアドレスを指	定し、目的プログラムファイルを出力する。	0
V (Verify)	Sコマンドで出力された目的プログ	でラムファイルをメモリの内容と比較する。	
* (clear table)	シンボルテーブルをクリアし, アセンブ	ルバイアスとローディングアドレスを0000にする	0 0
# (change printer mode)	プリンタ出力モードを切り替える。		
! (goto monitor)	モニタヘコントロールを移す。		

シンボルテーブル (symbol table)


リロケータブルローダおよびシンボリックデバッガで"シンボル"と呼ばれる情報とは、ソースプログラムでグローバル宣言のなされたラベルシンボルのことである。即ち、擬似命令 ENT または EQU で定義されたラベルシンボルのことであり、これらはプログラムのリンクを行うために、アセンブラ出力のリロケータブルバイナリファイル中に情報としてそのまま残されているのである。

ローダは、リロケータブルバイナリファイルを入力しながら、ラベルシンボルを、シンボルテーブルにストアして行く。シンボルテーブルはローダのLINK AREA内の後部に置く。その先頭アドレスは16進の上位2桁をプログラマが指定する。たとえば、

*TBL 80

とすると、シンボルテーブルの先頭アドレスは、8000H番地に設定される。

下の写真は、リロケータブルローダのイニシャライズの画面を示しており、右図は、メモリマップの構成を示している。



シンボルテーブルに登録される情報の1単位は、次のように9バイトで構成されている。

1	2	3	4	5	6	7	8		9
	-	ノンフ	ボルイ	×,	定	義状	態	ア	ĸ

4-2 ローダのバイアスとアドレスの考え方

リンケージローダおよびシンボリックデバッガを使用する場合、プログラマは、シンボルテーブルのアドレス 以外に、4つのアドレスを指定しなくてはならない。即ち、リロケータブルバイナリファイルを入力する際の、 アセンブルバイアスとローディングアドレス、アブソリュートバイナリファイルを出力する際の、実行アドレス とデータアドレスである。

これらのアドレスによって、目的プログラムの形式を決めることになるが、それぞれを全く任意に指定することはできず、相互の関連に留意しなくてはならない。特に、REL命令を使用している場合は注意が必要である。以下、順をおってこれらのバイアスの考え方を説明する。

ASSEMBLE BIAS


アセンブルバイアスは、目的プログラムのアドレス形式を、アブソリュート形式に決定するためのバイアスである。指定されたバイアスは、リロケータブルバイナリファイル中の相対アドレスに加算されることになる。

今,目的プログラムを、1200H番地からスタートする形式にする場合を考える。この場合、REL命令を用いないでアセンブル作業を進める方法と、RELを使う場合と、2通りの進め方がある。RELを使う場合は、かなり、複雑になって来るので注意が必要である。

擬似命令RELを使わない時は、目的プログラムのスタートアドレス、今の場合1200Hを、ローダのアセンブルバイアスとして指定すればよい。即ち、アセンブラ出力のリロケータブルバイナリの相対アドレス形式は、いつも、0000Hをスタートアドレスとする形式となっているからである。

擬似命令RELを使って、すでに1200H番地からスタートする形式のリロケータブルバイナリファイルを得ている場合には、ローダのアセンブルバイアスは、0000に指定しなくてはならない。(それを、1200と指定すると、絶対アドレス形式は2400H番地からスタートする形式となる。)

複数のプログラムユニットをリンクする場合は、全てのプログラムユニットの、相対アドレス形式が一致していなければならない。 たとえば、REL 1200Hをユニット 1 で使用したなら、他の全てのユニットの冒頭にもREL 1200Hが置かれている必要がある。




LOADING ADDRESS

ローディングアドレスは、リンクエリア内で、リロケータブルバイナリファイルを入力する先頭アドレスを指 定するものである。

リロケータブルローダは、直接実行するコマンドを持っていない。すなわち、メモリ内に構成される、アブソ リュートプログラムは、一般に、ストアされているメモリアドレスと形式が一致しないからである。従って、メ モリ領域は一時的にストアされる領域であるから、任意のエリアを使用でき、ローディングアドレスも任意に、 選ぶことが可能である。

一方、シンボリックデバッガは、直接実行するコマンドを持っており、アブソリュートプログラムは、直接実行可能でなくてはならず、アセンブルバイアスを指定すれば、ローディングアドレスとして指定すべき値が必然的に決まって来る。

次に、リロケータブルローダまたはシンボリックデバッガで、ローディングアドレスを3000と指定した時のローディング状態のもようを示す。



[問] リロケータブルバイナリファイルが2つある。いずれも、ソースプログラムでRELを使っていない。 シンボリックデバッガでリンキングロードを行なうのに、アセンブルバイアスを3000に指定して、アブ ソリュートプログラムを作成しデバッグを行なう。この場合、ローディングアドレスの値は、どれだけ としなくてはならないか。

答……3000としなくてはならない。

[問] 今の2つのユニットが、いずれも先頭にREL 1200を使っており、アセンブルバイアスを、2000としたとすると、ローディングアドレスは、どれだけとしなくてはならないか。

答……3200としなくてはならない。


EXECUTE ADDRESS & DATA ADDRESS

エクセキュートアドレス (実行アドレス) とデータアドレスは、リロケータブルローダで目的プログラムファイルを出力する際に指定しなくてはならない。指定の際の任意性はなく、既にメモリ内に構成されている、アブソリュートプログラムの形式に従った値でなくてはならない。

これらのアドレスは、目的プログラムファイル(アブソリュートバイナリファイル、またはセーブモードオブジェクトファイルともいう)の中に、インフォメーションデータとして登録されるものである。

目的プログラムを、モニタでロードする場合、ロードされるアドレスの先頭は、データアドレスで指定される。ローディング終了後、プログラムカウンタのとる値は、エクセキュートアドレスで指定される。下図は、データアドレス1200、エクセキュートアドレス2000の目的プログラムのローディングとコントロールの移行のもようが示されている。

目的プログラムを、モニタでなく、シンボリックデバッガまたはマシンランゲージのYコマンドでローディングを行う場合、或いは、BASICとリンクを行なう場合は、エクセキュートアドレスは無視され、ローディング終了後も、そのシステムプログラム中にコントロールは残る。従って、この場合は、そのシステムプログラムの実行コマンドを用いて、プログラムのコントロールを、エクセキュートアドレスへ移してやる必要がある。



リロケータブルローダコマンド 4 - 3


L (relocate Load) コマンド

ローダのリンクエリア内に、アセンブラ出力のリロケータブルバイナリファイルを入力する。ローダは、目的 ファイル(アブソリュートバイナリファイル)を作成するためのものであり、そのアブソリュート形式は、この コマンドでアセンブルバイアスを指定することにより決められる。

* LL 1200 2000

リロケータブルバイナリファイルをアブソリュートバイナリ形式 にアセンブルしてローディングを行え ただし、アセンブルバイアスは1200、ローディングアドレスは2000 とする

- -"*L"のコマンド待ちに,L (relocate Load) を入力する。("*L"は,"LOADER"を意味している。) -続けて、アセンブルバイアスとローディングアドレスをそれぞれ16進4桁で入力する。
- 前項のバイアスの考え方で説明したように、アセンブルバイアスは、プログラムのアブソリュートバイナリ 形式を定めるものである。アセンブラで、REL コマンドを実行している場合としていない場合では、同じア ブソリュートバイナリを得るのに、異なった指定が必要となる。
 - 一方ローディングアドレスは、一時的にアブソリュートバイナリプログラムをローディングするエリアを決 めるものであるから、シンボルテーブルまでのリンクエリア内で、ある程度任意に指定することができる。
- -次に、システムは"FILENAME?"と表示し、読み込むファイルネームの指定を待つ。
- -ファイルネームを指定したら「CR」を押す。システムは PLAY ボタンを押すよう指示する。
- -PLAY ボタンを押すと,指定されたファイルを見つけ出し,読み込みを始める。
 - ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したファイルを読み込む。
- -読み込みが終了すると, "OK"が表示される。
- -途中でエラーが生じた場合、"ERROR"を表示する。
- 読み込みを中止する時は、「SHIFT BREAK」を押す。
 - リンクエリアが2000-5FFFであるとする。今, シンボルテーブルを5A00に設定し, バイトサイズ 2A00, REL 擬似命令を使っていないリロケータブルバイナリファイルをローディングして、プログラ ムの先頭番地が3300であるようなアブソリュートバイナリを作成したい時、各バイアスおよびアドレ スの設定はいくらとすればよいか。



N (Next file) コマンド

現在のアセンブルバイアスとローディングアドレスの値(コマンドHで示される値)に従って、次にロードするリロケータブルバイナリファイルをリンキングロードする。

* LN リロケータブルバイナリファイルを付加してリンキングロードせよ アセンブルバイアスとローディングアドレスは現在の値とする

- ——"*L"のコマンド待ちに, N (Next file)コマンドを与える。
- ──システムは"FILENAME?"と表示し、読み込むファイルネームの指定を待つ。
- ──ファイルネームを指定したら CR を押す。システムは PLAY ボタンを押すよう指示する。
- ---PLAY ボタンを押すと、指定されたファイルを見つけ出し、読み込みを始める。
 - ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したリロケータブルバイナリファイルを読み込む。
- ――ローディングの際のアセンブルバイアスとローディングアドレスは、Nコマンドの実行直前の値に従う。この場合、各プログラムユニットでRELコマンドを用いる場合は特に注意が必要であり、通常各ユニットの冒頭に置かれたRELnn'は、すべてnn'の値が一致していなくてはならない。(バイアスの考え方を参照)
- ——ローディング作業は、プログラムの付加 (Append) および、リンク (Linking) が行われる。
- ---読み込みが終了すると、"OK"が表示される。
- ――途中でエラーが生じた場合、"ERROR"を表示する。
- ---読み込みを中止する時は、 SHIFT BREAK を押す。

H (Height) コマンド

* LH 現在のアセンブルバイアス, ローディングアドレスの値を表示せよ (変更は不可)

- ——"*L"のコマンド待ちに, H (Height) コマンドを与える。
- ――システムは、現在のアセンブルバイアスとローディングアドレスの示す値を、それぞれ16進4桁で表示する。 これらのバイアス値を変更することはできない。(*コマンドで、クリアすることはできる)
 - [問] Lコマンドでアセンブルバイアス1200, ローディングアドレス2000として, バイトサイズ2A00のリロケータブルバイナリファイルをローディングした後, Nコマンドでバイトサイズ F00 のリロケータブルバイナリファイルをリンキングロードした。この時, Hコマンドの示す値はいくらか。

答………アセンブルバイアス 4B00、ローディングアドレス 5900

T (Table dump) コマンド

シンボルテーブルに登録されている内容を表示する。ラベルシンボル名とその絶対アドレス、および定義状態が示される。


* LT シンボルテーブルの内容を表示せよ

- ──"*L"のコマンド待ちに、T (Table dump) コマンドを与える。
- ――システムは、シンボルテーブルに登録されている内容、すなわち、ラベルシンボル名、その絶対アドレス (16 進表現) および、定義状態を表示する。

定義状態を調べることにより、シンボル定義の誤りなどを見つけることができる。

- 一一右の写真は、Lコマンドを実行した後に、Tコマンドを実行してシンボル定義をチェックするもようを示している。未定義シンボルには"U"表示がなされている。
- ――シンボルの定義状態に関するメッセージは下表のよ うになっている。

具体的な例を次頁に示している。



メッセージ	定義、状態
U	未定義シンボル Undefined (Adr. or Data)
M	シンボル2重定義 Multi-defined (Adr. or Data)
X	クロス定義 Cross-defined (Adr. and Data)
Н	データ未定義を含むデータ定義済 Half-defined (Data)
D	データ定義シンボル Data (Data)

アドレス定義済のシンボルにはメッセージがつかない。

* (CLEAR bias and table) コマンド

L アセンブルバイアス、ローディングアドレスを0000 とし、シンボルテーブルの内容は クリアせよ

- ——"*L"のコマンド待ちに、* (CLEAR) コマンドを与える。
- ——*コマンドが実行されて、アセンブルバイアス、ローディングアドレスはいずれも0000となり、シンボルテーブルの内容は、クリアされる。

ただし、"*TBL"でシンボルテーブルに設定された番地はクリアされない。

──各リンクメッセージの説明──

1番目にロードするプログラムユニット

TMDLYH:	LD	HL, START
COUNT:	ENT	
	DEC	HL
	LD	A, H
	CP	COUNTO
	JR	NZ, COUNT
	LD	A, L
	CP	COUNT1
	JR	NZ, COUNT
	RET	
PEND:	ENT	
	DEFM	TMDLYH'
	DEFB	ODH
COUNT1:	EQU	OOH
COUNTO:	EQU	50H
	END	

2番目にロードするプログラムユニット

TMDLYL:	LD	HL, START
LOOP1:	DEC	H
	LD	A, H
	CP	COUNT
	JR	NZ, LOOP
	RET	
PEND:	ENT	
	DEFM	'TMDLYL'
	DEFB	ODH
START:	EQU	1000H
COUNT:	EQU	ООН
	END	

3番目にロードするプログラムユニット

INPUT:	CALL	001BH
	CALL	TMDLYL
	CALL	001BH
	LD	HL, START
	CP	ODH
	JR	Z, END
	LD	(HL), A
	INC	HL
	JR	INPUT
END:	JP	0000Н
	END	

"START" H

START は1番目のプログラムでは Data未定 義であり、2番目以後のプログラムでSTART : EQUで Data として定義される。

注

EQU 命令はリンクするプログラムユニット の先頭に持ってくる必要がある。

" COUNT1 " D

COUNT1 が Data として定義されている。(これはエラーではない)

"COUNT" X

COUNTが1番目にロードしたプログラムでAdr.として定義され2番目にロードしたプログラムでDataとして定義されている。

"PEND" M

PENDが1番目にロードしたプログラムでAdr.として定義され2番目にロードしたプログラムでまたAdr.として定義されている。(二重に定義されている)

"TMDLYL" U

TMDLYLがAdr.として未定義であり、外部 プログラムユニットの中でもENT宣言されて いない。

S(Save)コマンド

RELOCATABLE LOADER によってリンクエリア内に構成されたアブソリュートバイナリプログラムを、ファイルネームおよび、実行アドレス、データアドレスを指定して、出力ファイルに出力する。この出力によって、目的とするアブソリュートバイナリファイルを得る。

*LS

FILENAME? TINY BASIC CR FROM? 2000 TO? 3BFF EXECUTE? 1200 DATA? 1200 リンクエリア内の2000から 3 BFFに構成されている, ア ブソリュートバイナリブロックを出力せよ ただし, ファイルネームは"TINY BASIC"とし, 実 行アドレス1200, データアドレス1200とする

- --- "*L "のコマンド待ちに, S (Save) コマンドを与える。
- ――システムは改行して"FILENAME?"と表示し、出力ファイル名の指定を待つ。
- ——ファイルネームを指定したら [CR] を押す。
- ——改行して"FROM?"を表示し、出力すべきリンクエリア内のアブソリュートバイナリブロックの先頭アドレスが、16進4桁で指定されるのを待つ。


次に"TO?"を表示し、同じくエンドアドレスの16進4桁指定を待つ。

——出力するメモリブロックが指定されると、改行して、出力ファイルのインフォメーションブロックに登録する実行アドレス (EXECUTE ADR.) と、データアドレス (DATA ADR.) の指定を持つ。

前項"ローダのバイアスとアドレスの考え方"で説明したように、実行アドレスは、セーブファイルをロードした後に、プログラムのコントロールが移るアドレス(従ってプログラムカウンタのとる値)であり、データアドレスは、ローディングの行なわれる先頭アドレスになる。

- ――以上の指定を終えると、RECORDボタンとPLAYボタンを押すように指示される。
- ——RECORDおよび、PLAY ボタンを押すと、セーブファイルの出力をはじめる。





- ――セーブファイルの出力を終了すると"OK"が表示される。
- ――途中でエラーが生じた場合, "ERROR"を表示する。
- ──ファイル出力を中止する時は、 SHIFT BREAK を押す。

V(Verify)コマンド

ファイルネームで指定されるセーブファイルと、リンクエリアの内容とを比較する。

*LV セーブファイルの内容と、リンクエリアの内容とを比較せよ


- ——"*L"のコマンド待ちに, V (Verify) コマンドを与える。
- ――システムは"FILENAME?"と表示し、比較すべき、セーブファイル名の指定を待つ。
- ──ファイルネームを指定したら CR を押す。システムは、PLAYボタンを押すよう指示する。
- ——PLAYボタンを押すと、指定されたファイルを見つけ出し、比較を始める。 ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したファイルの比較を行う。
- ——比較されるファイルと、リンクエリアの内容が同一であれば、"OK"と表示され、相違があれば、"ERR OR"の表示がなされる。
- ──ファイルの比較を中止する時は、 SHIFT BREAK を押す。
- 一一右の写真は、セーブファイル"TINY BASIC" と リンクエリアの内容とを比較し、互いに一致したも ようを示している。



[問] リンクエリア内の2000から2F00までに、5E00を先頭番地とする形式のアブソリュートバイナリプログラムがある。BASICの機械語サブルーチン群であるこのアブソリュートバイナリプログラムを、ファイルルネーム"SUB-ROUTINE"なるセーブファイルに出力する方法を示せ。

答……右の写真に示す。

このセーブファイルは、モニタでロードされて単独で用いられるものではなく、BASICプログラムのサブルーチンである。すなわち、BASICのLIMITコマンドによって確保された領域に、LOADコマンドによってリンクされる。そうした場合(モニタによるロード以外の場合)実行バイアスは無視され、ロードを行なったシステムプログラムにコントロールは戻る。右の例では実行バイアスは便宜的に0000としてある。(セーブファイルとBASICとのリンク方法は、P.87を参照)



#コマンド

*L# プリンタへのリスティングのためのリストモードを切り替えよ

- ---"*L"のコマンド待ちに, # (sharp mark) コマンドを与える。
- ――プリンタへのリスティングのための、リストモードが切り替わる。

RELOCATABLE LOADER の起動時は、プリンタリストモードは disable であり、#コマンドを1回与えるごとに、モードは enable、disable と切り替わる。

プリンタリストモードが enable であると、出力表示は、テレビ画面と、プリンタの両方に行われる。

――下図は、オプションの放電プリンタへ、Tコマンドによるシンボルテーブルのリストを行った印字例である。

TREFERENCE DD D LPUSHENNESTEN LPUSHEN MSESTEN	00000007274955A 90000007274955A 90444402462 90444402462 90444462462 90444462462 90444624	BELFTMYTHE BUTTMYTHE CGENKKT ØCH CGENKOIN ØCH MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MASSIMMS MA		5559E555955559	BBDGKLMMPRSHT	D DD D	ECA3838B2933B 180A38989B2933B 94289828482434	BBDHKMMMPRSHEA	D D D	0H460854085804 84728849808046 64488884888480
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------	---------------	--------	----------------------------------------------------	----------------	-------------	----------------------------------------------------

!コマンド

*L! モニタへコントロールを移せ

- ——"*L"のコマンド待ちに、! (exclamation mark) コマンドを与える。
- ---システムのコントロールは, モニタへ移る。
- ---モニタから、RELOCATABLE LOADER へ戻るには、次の2通りの方法がある。
 - * GOTO \$ 1200 CR

リンクエリアの内容をクリアして,スタックを初期状態に戻す。 (COLD START)

* GOTO \$ 1260 CR

リンクエリアの内容はクリアせず、コマンド待ちへ移る。 (WARM START)

第5章 SYMBOLIC DEBUGGER SP-2401

MZ-80K



5 — 1 シンボリックデバッガ概要

シンボリックデバッガ SP-2401 は、アセンブラ出力のリロケータブルバイナリファイルをリンクしながら即時実行可能な、絶対型式オブジェクトプログラムをメモリ上に構成し、プログラムを実際に走らせてデバッグ操作を行うことができる。

デバッグ操作は、プログラム中に**ブレークポイント**を設定して、プログラムの実行をそこで中止させることによって行う。ブレークポイントがかかった時、レジスタの内容は待避される一方、その内容を変更したり、バッファとして使用しているメモリエリアの内容を調べることができる。チェック、変更を行った後、レジスタの内容を復帰してその箇所からのリスタートが可能である。

ブレークポイントの設定や、メモリダンプ、実行コマンドなどは、アドレス指定の際必ずしも絶対アドレスで指定する必要はなく、ソースプログラム中で、エントリ宣言(擬似命令 ENT)のなされたラベルシンボルを用いて相対的に指定することができる。

デバッグが終了し、プログラム中の誤りを見つけ出したならば、ソースプログラムを編集し直す。各ソースプログラムユニットのデバッグが全て終了したら、リロケータブルローダを用いて目的とするオブジェクトバイナリファイルを得ることになる。

シンボリックデバッガのコマンドは次のものがある。このうち † マークを付したコマンドは、シンボリック操作が可能なものである。尚、シンボルテーブルの設定はリロケータブルローダの場合と同様である。


コマンドの種類	コマンド名	機能
	L	リンクエリア内に、アセンブラ出力のリロケータブルバイナリファイルを入力する。リ
		ロケータブルバイナリは、アセンブルバイアス、ローディングアドレスで指定された形
		式のアブソリュートプログラムとしてストアされる。(relocate Load)
リンキングロ	N	リンクエリア内のプログラムに、入力リロケータブルバイナリファイルを、付加および
ード		リンクしてローディングする。(Next file)
シンボルテー	H	現在のアセンブルバイアス, ローディングアドレスの値を表示する。(Height)
ブルコマンド	Т	シンボルテーブルに登録されている内容を表示する。ラベルシンボル名とその絶対アド
		レスおよび定義状態が示される。(Table dump)
	*	現在のアセンブルバイアス, ローディングアドレス値をクリアして0000とする。またシ
		ンボルテーブルの内容をクリアする。(CLEAR bias and table)
	B†	ブレークポイントを設定する。(Break point)
	&	設定されたブレークポイントをすべてクリアする。(clear break point)
	M †	リンクエリア内の指定したブロックの内容を16進表示する。(Memory dump)
	D † W †	リンクエリア内の指定したブロックの内容を命令単位で16進表示する。(memory list Dump)
	G †	リンクエリア内の指定したアドレスから、データを16進コードで書き込む。(Write) プログラムを指定アドレスから実行する。(Goto)
4401 No. 9	I	レジスタバッファの示す内容でプログラムを実行する。実行アドレスはPCの示す値であ
デバッグ	*	る。(Indicative start)
コマンド	A	A, F, B, C, D, E, H, Lの内容を16進表示, または変更する。(Accumulator)
	C	A', F', B', C', D', E', H', L'の内容を16進表示, または変更する。(Complementary)
	P	PC, SP, IX, IY, Iの内容を16進表示, または変更する。(Program counter)
	R	A, C, P コマンドのすべてのレジスタをまとめて16進表示する。(Register)
	X	指定されたメモリブロックを指定アドレスへ転送する。(TRANS fer)
	S	リンクエリア内のアブソリュートプログラムとシンボルテーブルとを出力ファイルへファ
アブソリュー		イルネームを指定して出力する。(Save)
トファイル入出力コマンド	V	ファイルネームで指定されたファイルとメモリの内容とを比較する。(Verify)
ш// - (/)	Y	ファイルネームで指定されたアブソリュートファイルをメモリに読み込む。(Yank)
特殊コマンド	#	プリンタへのリスティングのため、リストモードを切り替える。
行がコマント	!	モニタへコントロールを移す。

5-2 ブレークポイントの考え方

ブレークポイント (break point) とは、プログラム中に設定するチェックポイントのことであり、ブレークポイントとして指定された箇所でプログラムの実行を停止し、CPUレジスタの内容を、レジスタバッファに待避させる。その状態でプログラマは、レジスタの内容やメモリの内容を調べたり、修正を加えたりすることができ、そのあとで、プログラムのリスタートを行なうこともできるので、プログラムのチェック、およびデバッグが可能である。

シンボリックデバッガで設定できるブレークポイントは、最大9箇所までとなっている。ブレークポイントの 設定は、位置 (アドレス) を指定するだけでなく、カウントも指定しなくてはならない。カウントというのは、 ループするプログラムで、カウントとして指定した回数プログラムの実行がその箇所へ来たとき、はじめてブレ ーク動作がかかるようにするために指定するものである。ブレークカウンタの最大値はE (14回) である。

ある箇所にブレクポイントを設定すると、その位置(アドレス)にあるオペコードを、ブレークテーブルへ待避させ、そのかわりにFFコードで置き換える。1つのブレークポイントについて、次に示すブレクテーブルが作成される。



16進FF コードは、RST 7のオペコードであり、これがブレーク動作を行なうことになる。1バイトの CALL 命令である RST 7命令を実行すると、はじめプログラムカウンタの内容がプッシュされ、新たに0038Hがプログラムカウンタの内容となる。即ち、モニタ内の0038番地へジャンプするが、そこからデバッガへコントロールが移って来る。そしてブレークテーブルを検索し該当するブレークポイントを見つけ出す。「見つからなかった場合は、エラー表示として"RST 7?"が表示される。本システムでは RST 7はモニタ内で特殊な実行が行なわれるので通常、使用することはできない。)

ブレークポイントをテーブル内に見つけたら、カウントを調べる。最初、ブレークカウント=バリアブルカウントであったものを、バリアブルカウントをデクリメントし、それが0になったら、ブレーク動作を行うし、そうでなければ、プログラムを継続させることになる。

5-3 シンボリックデバッガコマンド

――リンキングロードコマンド――

L (relocate Load) コマンド

リンクエリア内にアセンブラ出力のリロケータブルバイナリファイルを入力する。デバッガは、プログラムを 実際に走らせることを前提としているので、このコマンドで指定すべきバイアス値は、それを考えたものでなけ ればならないことになる。


* DL 3000 3000


リロケータブルバイナリファイルをロードせよ ただし、アセンブルバイアスは3000、ローディングアドレスは3000 とする

- ──"*D"のコマンド待ちに、L (relocate Load) を入力する。("*D"は"Debugger"を意味している。)
- 続けて、アセンブルバイアスとローディングアドレスをそれぞれ16進4桁で入力する。前章のリロケータブルローダで説明されたバイアスの考え方に従って、リンクエリア内に、即時実行可能なアブソリュートプログラムを構成する。アセンブラで REL nn の操作を実行していない通常の場合は、上の例のように、アセンブルバイアスとローディングアドレスは同一であり、それは、リンクエリア内のあるアドレスに決められるはずである。
- ――次に、システムは"FILENAME?"と表示し、読み込むファイルネームの指定を待つ。
- ──ファイルネームを指定したら「CR」を押す。システムは PLAY ボタンを押すよう指示する。
- --PLAYボタンを押すと、指定されたファイルを見つけ出し、読み込みを始める。

ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したファイルを読み込む。

- ---読み込みが終了すると、"OK"が表示される。
- ---途中でエラーが生じた場合, "ERROR"を表示する。
- ---読み込みを中止する時は、SHIFT BREAK を押す。
- 一右の写真は、リロケータブルバイナリファイル"F ORMULA # 1" (REL を用いていない)を、リン クエリア内の3000番地からアブソリュート形式で読 み込むもようが示されている。





N (Next file) コマンド

現在のアセンブルバイアスとローディングアドレスの値 (コマンドHで示される値) に従って、次に入力する リロケータブルバイナリファイルをリンキングロードする。

* DN リロケータブルバイナリファイルを付加してリンキングロードせよ アセンブルバイアスとローディングアドレスは現在の値とする

- ---"*D"のコマンド待ちに, N (Next file) コマンドを与える。
- ――システムは"FILENAME?"と表示し、読み込むファイルネームの指定を待つ。
- ──ファイルネームを指定したら CR を押す。システムは PLAY ボタンを押すよう指示する。
- ---PLAYボタンを押すと、指定されたファイルを見つけ出し、読み込みを始める。 ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したファイルを読み込む。
- ――ローディングの際のアセンブルバイアスとローディングアドレスは、Nコマンドの実行直前の値に従う。この場合、各プログラムユニットでRELコマンドを用いる場合は特に注意が必要であり、通常各ユニットの冒頭に置かれたRELnn'は、すべてのnn'の値が一致していなくてはならない。(前章を参照)
- ——ローディング作業では、プログラムの付加 (Append) および、リンク (Link) が行われる。
- ---読み込みが終了すると、"OK"が表示される。
- ---途中でエラーが生じた場合, "ERROR"を表示する。
- 一読み込みを中止する時は、 SHIFT BREAK を押す。

H (Height) コマンド

* DH 現在のアセンブルバイアス, ローディングアドレスの値を表示せよ (変更は不可)

- ---"*D"のコマンド待ちに、H (Height) コマンドを与える。
- ――システムは、現在のアセンブルバイアスとローディングアドレスの示す値を、それぞれ16進4桁で表示する。 これらのバイアスおよびアドレス値を、変更することはできない。
 - [問] Lコマンドでアセンブルバイアス3000, ローディングアドレス3000として, リロケータブルバイナリファイル"FORMULA # 1" (バイトサイズ 500H バイト) をロードしたあと, Hコマンドで示されるバイアスおよびアドレス値はいくらであるか。

答……アセンブルバイアス3500、ローディングアドレス3500である。

[問] 今のリロケータブルバイナリファイル"FORMULA#1"が冒頭にREL4000H命令を使用しており、 Lコマンドでアセンブルバイアス0000、ローディングアドレス4000でローディングした場合はどうか。 答……アセンブルバイアス0500、ローディングアドレス4500となる。アブソリュートプログラム は4000番地から実行可能なものになり、ローディングの先頭も4000番地になる。

T (Table dump) コマンド

シンボルテーブルに登録されている内容を表示する。ラベルシンボル名とその絶対アドレス、および定義状態が示される。

*DT シンボルテーブルの内容を表示せよ

- ——"*D"のコマンド待ちに, T (Table dump)コマンドを与える。
- ――システムは、シンボルテーブルに登録されている内容、すなわち、ラベルシンボル名、その絶対アドレス (16 進表現)、および定義状態を表示する。

定義状態を調べることにより、シンボル定義の誤りなどを見つけることができる。

――シンボルテーブルの定義状態に関するメッセージは、リロケータブルローダの場合と同様に次のようになっている。具体的な例は61ページに説明がある。

メッセージ	定義、状態
U	未定義シンボル Undefined (Address or Data)
M	シンボル2重定義 Multi-defined (Address or Data)
X	クロス定義 Cross-defined (Address and Data)
Н	データ未定義を含むデータ定義済 Half-defined (Data)
D	データ定義シンボル Data (Data)

アドレス定義済のシンボルにはメッセージがつかない。

*(CLEAR bias and table) コマンド

* \mathbf{D} * アセンブルバイアス、ローディングアドレスを0000とし、シンボルテーブルの内容はクリアせよ

- ──"*D"のコマンド待ちに、* (CLEAR) コマンドを与える。
- ──*コマンドが実行されて、アセンブルバイアス、ローディングアドレスはいずれも0000となり、シンボルテーブルの内容はクリアされる。

ただし、"* TBL"でシンボルテーブルに設定された番地はクリアされない。

B (Break point) コマンド

ブレークポイントを設定または変更するコマンドである。ブレーク動作は、ブレークポイントの設定されたアドレスの1つ前までの命令をブレークカウンタに指定した回数だけ実行した時に行なわれ、そこでプログラムの実行が中断され、同時に CPU レジスタの内容がレジスタバッファに待避されて、コマンド待ちへ戻る一連の動作からなる。ブレークポイントとして指定するアドレスは、16進絶対アドレスまたはラベルシンボルを用いた指定ができる。

*DB

ブレークポイントを設定する

ADDR COUNT

1 5030 _ 2

アドレス5030、ブレークカウント2

2 SORT3...1

ラベルシンボル "SORT3" のアドレス, ブレークカウント1

3 SORT3+5L_1

ラベルシンボル"SORT3"の5行先のアドレス,ブレークカウント1

4 MAIN0-A_2

ラベルシンボル "MAINO"のAバイト前のアドレス,ブレークカウント2

5 &

(」はスペース記号、スペースを入力して2つのデータを区別すること)

- ——"★D"のコマンド待ちに,B (Break point) コマンドを与える。
 - ──システムは改行して"ADDR COUNT"と表示する。

さらに改行してブレークポイントナンバを表示し、スペースを1個おいてカーソルを表示してブレークポイントアドレスとブレークカウントの入力待ちとなる。

ブレークポイントアドレスの指定は、16進4桁または、グローバルシンボルを用いたシンボリックな指定が可能である。(上例) いずれの場合も、アドレス指定後、スペースを1個おいて、ブレークカウントを指定する。ブレークカウントは、ブレークポイントの一つ前の命令をその回数実行した時にブレーク動作を行わせるためのものであり、1からE回までの間で指定できる。

ブレークカウントを指定すると、改行して、次のブレークポイントナンバを表示して、ブレークポイントの 入力待ちとなる。

- ――ラベルシンボルを用いたアドレス指定を行った時、該当するシンボルが登録されていないか、そのシンボルがデータ定義シンボルである場合"???"を表示してコマンド待ちに戻る。
- ——DJNZ 命令には、ブレークポイントは設定できない。もし設定しようとした場合は "DJNZ?" の表示がなされ、コマンド待ちに戻る。
- ──同じくCALL命令にもブレークポイントを設定することはできない。プログラムカウンタをスタックする命令にブレークポイントを設定できない。エラー表示は"CALL?"である。
 - もしCALL命令のチェックをしたい場合には、そのコール先にブレークポイントを設定する方法がある。
- ――前に設定したブレークポイントを解除したい時は、同じアドレスを入力し、ブレークカウントを 0 とすれば よい。(ブレークポイントを全て解除するには、次項に示す&コマンドがある。)

設定されていないブレークポイントを解除しようとすると、"???"を表示しコマンド待ちに戻る。

- ブレークポイントは、最大9個まで設定できる。9個まで指定すると改行して、ブレークポイントナンバの所に"X"と表示して、同様なコマンド待ちとなるが、これは、ブレークポイントの解除または、ブレークカウントの変更を行うためのものであり、新しいブレークポイントを設定するためのものではない。"X"の所に新しいブレークポイントを設定しようとすると受け付けられず"OVER"を表示してコマンド待ちに戻る。
- ――ブレークポイントを設定した後、再びBコマンドを実行すると、設定されたブレークポイントが表示されるが、この時、設定した時のテレビ画面とは異り、16進アドレス、ブレークカウント、設定の時用いたシンボルの順で整理されて表示される。
- ーーカーソル操作ではDELETE (DEL) キー)機能を行うことができる。 CR キーを押すとコマンド待ちに戻る。

&(CLEAR B.P)コマンド

*D& 設定されたブレークポイントをすべて解除せよ

- ──"*D"のコマンド待ちに, & (CLEAR break point) コマンドを与える。
- ――システムは、設定されているブレークポイントをすべて解除して、次のコマンド待ちとなる。
- 一右の写真は、ブレークポイントを設定しているもようを示す。16進4桁による絶対アドレス指定、グローバルラベルシンボルを用いたアドレス指定、ラベルシンボルにライン、またはバイト単位のディスプレイスメントを加えた場合などが示されている。
- 一右の写真は、"X"番目の項で、ブレークポイント "SORT3"の解除を行ったもようを示している。

- 一右の写真は、ブレークポイントの設定後、Bコマンドでブレークポイントを表示させたものである。各ブレークポイントは、16進絶対アドレス、ブレークカウント、そして設定の際にラベルシンボルを用いた場合には、そのシンボルの順に整理されて表示されている。
- ——右の写真は、ブレークポイントを5000、カウント1 として、Gコマンドで5000からプログラムを実行させ、即座にブレーク動作を行わせたもようを示す。 ブレーク動作が行われると同時に、Rコマンドが実行されて、レジスタバッファ内に待避されたCPUレジスタの値を見ることができる。

```
*DB
ADDR COUNT
1 5050 1
2 MAIN0 2
3 MAIN8+3L 1
4 LIST-1C
5 5055 3
6 #
```

```
*DB COUNT
1 5050 1
2 MAIN0 2
3 MAIN8+3L 1
4 LIST-1C 2
5 5055 3
6 SORT3 1
7 SORT3+1L 1
8 SORT3+2L 1
9 5080 3
X SORT3
```

```
*DB
ADDR COUNT
1 5050 1
2 5065 2
3 506F 1 READ0
4 50A2 3 KOELL+3L
```

```
*DB ADDR COUNT

1 5000 1

*DG 5000

A F B C D E H L F

01 23 45 67 89 AB CD EF

A' F' B' C' D' E H' L'

01 23 45 67 89 AB CD EF

PC SP IX

5000 11F3 0000 0000 00
```

M (Memory dump) コマンド

指定されたメモリブロック内の機械語データを16進表示する。メモリブロックの指定は16進絶対アドレスまたはラベルシンボルを用いた指定ができる。カーソル操作によってデータの書き換えも可能である。

*DM	3300_3350 CR	3300から3350までのメモリブロックの内容を表示
		せよ
*DM	MAIN7 MAIN9 CR	ラベルシンボル '' MAIN7 '' の示すアドレスからラ
		ベルシンボル '' MAIN9 '' の示すアドレスまでのメ
		モリブロックの内容を表示せよ
*DM	STEP0-A_STEP3+BL CR	ラベルシンボル '' STEP0 '' の示すアドレスのAバ
		イト前から,ラベルシンボル " STEP3 " のBライ
		ン先のアドレスまでのメモリブロックの内容を表
		示せよ

- ──"*D"のコマンド待ちに、M (Memory dump) コマンドを与える。
- ――システムは、スペースを1個おいてカーソルを表示し、メモリダンプを行うメモリブロックの先頭アドレスとエンドアドレスの入力待ちとなる。

メモリブロックのアドレス指定は、16進4桁または、グローバルシンボルを用いたシンボリックな指定が可能である。

- ──メモリブロックのアドレス指定は、先頭アドレス≦エンドアドレスでなくてはならない。そうでない場合は "?"の表示がなされる。
- ---表示できるメモリブロックは、リンクエリアでなければならない。

*DM 1100 1150 1100 ??? $1100{\sim}1150$ はリンクエリアではない。

- ——リンクエリア内のメモリブロックが指定されると,1行8バイトずつテレビ画面へメモリダンプが行われる。 ——プリンタ出力モードが enable の場合,プリンタ上へ表示されるメモリダンプリストは,1行16バイトずつ行
- われる。
- ――テレビ画面への表示では、メモリブロックのダンプの後にカーソルが現われ、カーソル操作によって、データの書き換えを行うことができる。変更は、書き換えのあと [CR] キーを押すことによって実行される。 データの書き換えは表示されているデータの上から行う。書式が合わないと "ERROR"表示がなされる。
- --- CR はカーソルのある行の入力を実行するが、もしデータのない行の先頭にある場合に CR キーを押すと、次のコマンド待ちとなる。
- ――強制的にコマンド待ちに戻すには SHIFT BREAK キーを押す。

D(memory list Dump)コマンド

指定されたメモリブロック内の機械語データを、命令単位で1行ごとに並べたダンプリストとして16進表示する。メモリブロックの指定は16進絶対アドレスまたはラベルシンボルを用いた指定ができる。カーソル操作によるデータの書き換えはできない。

*DD 3300_3350 CR

3300から3350までのメモリブロックの内容を命令単位で表示 せよ

*DD START MAINO CR

ラベルシンボル "START"の示すアドレスから、ラベルシンボル "MAIN0"の示すアドレスまでのメモリブロックの内容を命令単位で表示せよ

*DD 3000 START+12L CR

3000番地から、ラベルシンボル "START" の12行先のアドレスまでのメモリブロックの内容を命令単位で表示せよ

- ---"*****D"のコマンド待ちに, **D** (memory list Dump) コマンドを与える。
- 一一システムはスペースを1個おいてカーソルを表示し、メモリリストダンプを行うメモリブロックの先頭アドレスとエンドアドレスの入力待ちとなる。

メモリブロックのアドレス指定は、16進4桁または、グローバルシンボルを用いたシンボリックな指定が可能である。メモリブロックのアドレス指定はMコマンドの場合と同様に、先頭アドレス≦エンドアドレスで、かつ、リンクエリア内のメモリブロックでなければならない。

――メモリブロックの指定後 CR キーを押すと、システムは、アドレスと命令単位の機械語コードとを並べて順 次表示を行う。

例えば、"START"から"MAINO"までが次のようなソースプログラムによって構成されており、デバッガで3000番地からストアされているとすると、Dコマンドでリストダンプを行うと右の写真のように表示が行われる。

START: ENT

LD SP, START CALL MSTP

XOR A

XOR A

LD (?TABP), A

LD B, A

MAINO: ENT

LD A, OFH



- 一注意しなくてはならないのは、**Dコマンドで指定するメモリブロックの先頭アドレスは必ずある命令のオペコードを指していなければならない**点である。そうでなくデータを指していたりするとそれをオペコードと読んだ不可解なダンプリストが表示される。メモリブロック内にデータ領域 (DEFB, DEFW, などで構成したものなど) がある場合も同様である。
- ――メモリリストダンプは、「SPACE」キーによって停止、続行を行うことができる。
- ――メモリの内容の書き換えはできず、メモリブロックの表示のあと次のコマンド待ちとなる。
- コマンドを中断するには SHIFT BREAK を押す。

W(data Write)コマンド

指定されたメモリアドレスから、16進データを書き込む。メモリアドレスの指定は16進絶対アドレス、または ラベルシンボルを用いた指定ができる。

***DW 8000 CR 8000番地から機械語データを書き込む**

*DW DATA1 CR ラベルシンボル " DATA1 " の示すアドレスから機械語データを書き 込む

- —— "*D "のコマンド待ちに、W (data Write) コマンドを与える。
- ――システムはスペースを1個おいてカーソルを表示し、データライトを行うメモリエリアの先頭アドレスの入力待ちとなる。

メモリエリアの先頭アドレスの指定は、16進4桁または、グローバルシンボルを用いたシンボリックな指定が可能である。

――書き込みを行うメモリエリアはリンクエリア内でなくてはならない。

*DW 1111 1111 1111番地はリンクエリア内ではない

――アドレスを指定して [CR] キーを押すと改行してアドレスを表示し、先頭アドレスから順次機械語データが16 進 2 桁で入力されるのを待つ。

データは 2 桁入力される毎に、スペースが自動的に 1 個置かれる。さらに 8 バイトデータが書き込まれる度に改行して新しくアドレス表示がなされる。

- ──タイプミスの修正を行うには、昼のカーソル左移動キーを押すことによって1バイト前へ戻り訂正を行う。右の写真はそのもようを示しており、昼キーを押すと改行して戻ったアドレスを表示することがわかる。
- Z80の相対ジャンプ命令JR, DJNZ命令などのディスプレイスメントeを指定する場合, ピリオド"・"を入力するとシステムは、16進4桁のジャンプ先(ラベルは不可)の絶対アドレス入力待ちとなる。16進4桁のアドレスを直接指定すると、システムは自動的にディスプレイスメントeを算出して所定のアドレスへ1バイトのコードをストアする。

右の写真の下の部分はこのもようを示している。

*DH 5000 5000 3E 16 CD 12 0← 5004 3E *DH 5000 5000 3E 16 CD 12 00 ← 5004 00 3E *DH 6000 *DH 6000 6000 10 .5FF0 EE 3

――必要なデータの書き込みが終ったら CR キーを押す。システムはコマンド待ちに戻る。

G (Goto) コマンド

実行コマンドであり、プログラムのコントロールを指定されたアドレスへ移す。ブレーク動作が行われたあとのリスタートでも用いる。

*DG 3200 CR 3200番地からプログラムを実行せよ

*DG START CR ラベルシンボル "START" の示すアドレスからプログラムを実

行せよ

*DG CR ブレークポイントからのリスタートを行え

リスタート番地、CPUレジスタの値は、レジスタバッファの示

す内容とせよ

——*****D"のコマンド待ちに、**G** (Goto) コマンドを与える。

――システムは、実行アドレスの入力待ちとなる。実行アドレスは、16進4桁または、ENT擬似命令で定義されたグローバルラベルシンボルで指定することができる。

ラベルシンボルを用いたアドレス指定では、ライン単位のロケーション、またはバイト単位のロケーション を用いることができる。

*DG MAINO 実行アドレスを"MAINO"とせよ。

*DG MAIN0+3L 実行アドレスを"MAIN0"より3ライン先の番地とせよ。

*DG MAIN0-B 実行アドレスを"MAIN0"よりBバイト前の番地とせよ。

――ブレークポイントからのリスタートを行う時は、Gコマンドを与えたあと、 [CR] キーを押す。ブレーク動作を行っていないのにこの操作を行うと、実行はせずコマンド待ちに戻る。

リスタートの時に、各 CPU レジスタのとる値は、R コマンドで示される値である。PC (Program Counter) の値がリスタートの番地となる。 P コマンドで PC の値を変更することができるので、リスタートをブレークポイント以外の場所から行うことも可能である。

――プログラムを実行させ,ある箇所からデバッガへ戻るには,次のコマンドを置いておけばよい。

JP 1260H

1260番地は、デバッガの WARM START 番地であり、リンクエリアの内容を消去せずに、"*D"のコマンド待ちとなる番地である。(1200番地からのスタートはリンクエリア、シンボルテーブル、バイアスをクリアする COLD START である)


- 一一プログラムの実行を停止するには、デバッガ(或はモニタ)へのジャンプ命令を置くか、ブレークポイントによるしかない。
- ---Gコマンドの入力を中止する場合は SHIFT BREAK を押す。

I (Indicative start)

レジスタバッファの示す値をCPUレジスタの値としてプログラムの実行を行うコマンドである。実行アドレスは、PCの示す値であり、これらのレジスタに設定される値は、A、C、Pコマンドでカーソル操作を用いて任意に定めることができる。Gコマンドは単に与えられたアドレスからスタートするのみであり、各レジスタのセットは行なっていない。

*DI								CPU レジスタのとる値を次の値として
A	F	В	C	D	E	Н	L	PCの示すアドレスからプログラムを実
01	23	45	67	89	AB	CD	EF	行せよ
\mathbf{A}'	\mathbf{F}'	\mathbf{B}'	\mathbf{C}'	\mathbf{D}'	\mathbf{E}'	\mathbf{H}'	L'	
01	23	45	67	89	AB	\mathbf{CD}	EF	
PC		SP	IX		IY		I	
33A1	В	1FEA	5H	70	5F50		00	
STA	RT	OK?₩						

- ──"*D"のコマンド待ちに、I (Indicative start) コマンドを与える。
- ――システムは、スタートの条件となるCPUレジスタに設定する各レジスタの値を16進2桁または4桁で表示する。これらはレジスタバッファの内容であり、Rコマンドで見ることのできる値と同一内容である。
- ──レジスタバッファの内容の表示につづいて、"START OK?" の表示が行われ、この条件でスタートする場合は CR キーを押す。システムは、PCの示すアドレスから以上の条件でプログラムの実行を行う。 レジスタの値を変更するか、Iコマンドを中止する場合は SHIFT BREAK を押すとコマンド待ちに戻る。
- ──下図は、IコマンドによるCPUレジスタ設定のもようを示す。



はじめに汎用レジスタと専用レジスタSP、IX、IY、Iの値がCPUレジスタに設定され①、次にプログラムカウンタPCが設定されて②、プログラムが実行される。

一右の写真は、所定のレジスタ値を設定し、3000番地からプログラムの実行を行うもようを示している。



A (Accumulator) コマンド

ブレークポイントでブレークがかかった場合、Z80 CPUの内部レジスタの内容はバッファに待避されるが、Aコマンドによって、そのうちの汎用レジスタ中の主レジスタセットの内容を表示させることができる。更にカーソル操作でそのバッファの内容を変更させ、ブレークポイントからのリスタートが可能である。

*DA

主レジスタAF, BC, DE, HLの内容を

表示せよ

A F B C D E H L

01 23 45 67 89 AB CD EF

88

- ──"*D"のコマンド待ちに、A (Accumulator) コマンドを与える。
- ——システムは、アキュムレータA、フラグレジスタF、汎用ペアレジスタ BC、DE、HL のそれぞれの内容を16 進 2 桁で表示する。

ここでレジスタの内容とは、**ブレークポイントがかかった時の各レジスタの内容**であり、ブレークポイントからのリスタート(G コマンド参照)のために待避されたものである。

――レジスタの内容が表示された次の行にカーソルが現われる。必要があれば、レジスタの内容を変更する。値の変更は、表示されている値の上にカーソルを持って行き同じ位置に新しい値を書き込む。変更したら CR キーを押す。(カーソルは次の行へ移る)

Aコマンドで表示されたレジスタの内容, あるいは変更された値はブレークポイントからのリスタート, Iコマンドによるインディカティブスタートの場合に CPU 内部レジスタに復帰する値である。

――カーソルが上の例に示す位置にあるとき, CR キーを押すと, 次のコマンド待ちに戻る。

C (Complementary) コマンド

A' F' B' C' D' E'

01 23 45 67 89 AB CD EF

ブレーク動作の行われた時のCPU汎用レジスタ群のうちの、補助レジスタセットの内容を表示する。カーソル操作によって内容の変更を行うことができる。

*DC

補助レジスタAF', BC', DE', HL', の

内容を表示せよ

88

- ──"*D"のコマンド待ちに、C (Complementary) コマンドを与える。
- ――システムは補助レジスタのアキュムレータA'、フラグレジスタF'、汎用ペアレジスタBC'、DE'、HL'のそれ ぞれの内容を16進 2 桁で表示する。

各レジスタの内容、または、カーソル操作で変更された値の持つ意味は、Aコマンドの場合と同様であり、ブレークポイント、ブレークポイントからのリスタート、あるいはIコマンドの場合にのみ有効である。

――カーソルが上の例に示す位置にあるとき, CR キーを押すと, 次のコマンド待ちに戻る。

P (Program counter) コマンド

ブレーク動作の行われた時の CPU 専用レジスタセットの内容を表示する。カーソル操作によって内容の変更を行うことができる。

*DP
PC SP IX IY I

専用レジスタ PC, SP, IX, IY, Iの内容

を表示せよ

33AB 1FEA 5F70 5F50 00

88

- ──"*D"のコマンド待ちに、P (Program counter) コマンドを与える。
- ——システムは、専用レジスタPC、SP、IX、IY、Iのそれぞれの内容を16進4桁、または2桁で表示する。 各レジスタの内容、または、カーソル操作で変更された値の持つ意味は、Aコマンド、Cコマンドの場合と 同様である。

表示された値、あるいはカーソル操作によって変更された値はブレークポイントからのリスタート、あるいは I コマンドによるインディカティブスタートの場合にレジスタに復帰される値である。ブレークポイントからのリスタートは、必ずしもブレークポイントの置かれたアドレスからでなくてよく、PC の値を変更することによって、リスタートするアドレスを任意に決めることができる。

――カーソルが上の例に示す位置にあるとき、 [CR] キーを押すと、次のコマンド待ちに戻る。

R (Register)

ブレーク動作の行われた時のCPUレジスタの内容、あるいは、A、C、Pの各コマンドによって変更された値を表示する。即ち、レジスタバッファの内容が表示されるが変更することはできない。

*DR

CPU レジスタの内容を表示せよ

A F B C D E H L
01 23 45 67 89 AB CD EF
A' F' B' C' D' E' H' L'
01 23 45 67 89 AB CD EF
PC SP IX IY I

33AB 1FEA 5F70 5F50 00

- ——"*D"のコマンド待ちに, R (Register) コマンドを与える。
- ――システムは、CPUレジスタセットの全ての内容を16進2桁、または4桁で表示する。カーソルは現れず、値を変更することはできない。

ブレーク動作の行われた時点と、Iコマンドによるインディカティブスタートの時点では、このRコマンドと同様のレジスタバッファダンプが自動的に行われる。


――全レジスタの内容の表示後,次のコマンド待ちに戻る。


レジスタコマンド(A, C, P, R)の利用形態

レジスタコマンド (A, C, P, R) によって表示される値は、デバッガ内のレジスタバッファの内容である。 デバッガ内のレジスタバッファの内容は、ブレーク動作の行われた時に待避されたCPUレジスタの内容か、また は、A、C、Pコマンドのカーソル操作によって変更された値である。


ブレークポイントからのリスタートあるいは、インディカティブスタートは、レジスタバッファの内容をCPU レジスタに復帰することによって行われる。

レジスタコマンドの利用形態と、テレビ画面表示例を次に示す。







Aコマンド



Cコマンド



Pコマンド



Rコマンド

X(data TRANSfer)コマンド


指定されたメモリブロックを, 別のメモリエリアへ転送する。

*DX

FROM? 3FF0 TO? 4027 TOP? 5FF0

3FF0から 4027までのメモリブロックの内容を5FF0を先頭番地とする メモリエリアへブロック転送せよ

- ──"*D"のコマンド待ちに, X (data TRANSfer) コマンドを与える。
- ジステムは"FROM?"の表示後、転送するメモリブロック先頭アドレスの16進4桁入力待ちとなる。次に"TO?"の表示後、転送するメモリブロックのエンドアドレスの、16進4桁入力待ちとなる。さらに、"TOP?"の表示後、メモリブロックを転送するメモリエリアの先頭アドレスの16進4桁入力待ちとなる。(シンボリックアドレス指定はできない)
- ――それぞれのアドレスが指定されると、ブロック転送を行い、コマンド待ちに戻る。
- ――転送するメモリブロック、転送先のメモリエリアは、LINK AREA内でなくてはならない。
- ――転送するメモリブロックと転送先のメモリエリアが下図に示すように重なる関係になっても、転送されるブロックの内容は壊されずに転送される。(右から左、または左から右の転送いずれの場合も可)



一一右の写真は、4000から400Fまでのメモリブロックを 4008を先頭とするメモリエリアに転送したもようを 示す。

前後のMコマンドによって表示されたメモリ内容を 比較せよ。

Augmontage Augmon	14.0000 14.00000 14.000000 14.0000000000	Sign 4	Carcard Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carcardo Carc
• <u>FROM</u> ?	4000 TO?	400F	TOP? 4888
# Superior 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2020000 E 2020000 11 22-1-10-20 4-1-10-20	4403 4403 000003	840000 840000 841000 841000


S(Save)コマンド

SYMBOLIC DEBUGGERのリンクエリア内に構成されている、即時実行形のアブソリュートバイナリプログラムに指定されたブロックおよびシンボルテーブルを、ファイルネームを付けた出力ファイルに出力する。従ってこのファイルをYコマンドでロードすると、リンクエリアの内容およびシンボルテーブルが再構成されることになる。

*DS

FILENAME?TINY BASIC/DEB CR FROM? 3000 TO? 4BFF リンクエリア内の3000から 4BFFに構成されている、即時実行形のアブソリュートバイナリブロックとシンボルテーブルとをファイルネーム "TINY BASIC/DEB" を付けてそのまま出力ファイルに出力せよ

- ——"*D"のコマンド待ちに、S (Save) コマンドを与える。
- ――システムは改行して"FILENAME?"と表示し、出力ファイル名の指定を待つ。
- ---ファイルネームを指定したら [CR] を押す。
- ——改行して"FROM?"を表示し、出力すべきリンクエリア内の即時実行形のアブソリュートバイナリブロックの先頭アドレスが、16進4桁で指定されるのを待つ。
 - 次に"TO?"を表示し、同じくエンドアドレスの16進4桁指定を待つ。
- ——出力するメモリブロックが指定されると、RECORDボタンとPLAYボタンを押すように指示される。
- ——RECORDおよびPLAYボタンを押すと、指定されたメモリブロックおよび、シンボルテーブルの内容を、出力ファイルに出力する。
- ──下図はSコマンドによって, 3000から4BFFまでのアブソリュートバイナリブロックを, filename "TINY BASIC / DEB" を付けた出力ファイルに出力するもようを示す。



[問] TEXT EDITORのWコマンド、ASSEMBLERのPASS 4、RELOCATABLE LOADERのSコマンド、そしてSYMBOLIC DEBUGGERのSコマンドによって出力されるそれぞれのファイルの形式、何によってローディングされるか、役割、相違などについて説明せよ。

V(Verify)コマンド


ファイルネームで指定されるデバッグモードセーブファイルとリンクエリアの内容とを比較する。

*DV デバッグモードセーブファイルと、リンクエリアの内容とを比較せよ

- ——"*D"のコマンド待ちに, V (Verify) コマンドを与える。
- ──システムは"FILENAME?"と表示し、比較すべき、デバッグモードセーブファイルの指定を待つ。
- ──ファイルネームを指定したら CR を押す。システムは,PLAYボタンを押すよう指示する。
- ――PLAYボタンを押すと、指定されたファイルを見つけ出し、比較を始める。
 - ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したセーブファイルの比較を行う。
- ——比較されるファイルと、リンクエリアの内容が同一であれば、"OK"と表示され、相違があれば"ERROR"の表示がなされる。

一一右の写真は、Sコマンドによって、デバッグモードセーブファイル "TINY BASIC/DEB"をセーブした後に、Vコマンドを実行して、リンクエリアの内容との比較を行ったもようを示している。"OK"表示によって、リンクエリアの内容が相違なくセーブファイルにコピーされたことを示す。

*DS
FILENAME?TINY BASIC/DEB
FROM? 3000 TO? 4BFF
PRECORD.PLAY
WRITING TINY BASIC/DEB
OK
*DV
FILENAME?TINY BASIC/DEB
PLAY
VERIFYING TINY BASIC/DEB
OK



Y(Yank)コマンド

ファイルネームで指定されるデバッグモードセーブファイルを読み込み、リンクエリア内にアブソリュートバイナリプログラムを構成する。


*DY リンクエリア内をクリアして、デバッグモードセーブファイルを入力せよ ローディング条件は、ファイルの出力条件と同一とせよ

- ──"*D"のコマンド待ちに,Y (Yank) コマンドを与える。
- ――システムは"FILENAME?"と表示し、読み込むファイルネームの指定を待つ。
- ――ファイルネームを指定したら CR を押す。システムは、PLAYボタンを押すよう指示する。
- --PLAYボタンを押すと、指定されたファイルを見つけ出し、読み込みを始める。
 - ファイルネームを指定していないと、最初に見つけ出したデバッグモードセーブファイルの読み込みを行う。
- ――ファイル内のアブソリュートバイナリは、Sコマンドで出力した時に指定した先頭アドレスからエンドアドレスまでのブロックにそのままストアされる。

ファイル内のシンボルテーブルの内容は、Sコマンドを行なった時の状態がそのまま再現される。但しシンボルテーブルは"*TBL"によって設定されたエリアの先頭からに置きかわる。

このとき MACHINE LANGUAGE, RELOCATABLE LOADER によって出力されたファイルはシンボルテーブルを持たないので、アブソリュートバイナリファイルだけが読み込まれる。

- ---読み込みが終了すると"OK"が表示される。
- ――途中でエラーが生じた場合、"ERROR"を表示する。
- ---読み込みを中止する時は、 SHIFT BREAK を押す。



——SYMBOLIC DEBUGGERに用意されている、S、V、Yコマンドは、このように、デバッグ操作中のアブ ソリュートバイナリプログラムを、ファイル化する便宜を図ったものである。デバッグ操作を中断したあと、 このファイルを使って、シンボル情報と共に前の状態を再現することができる。

システムプログラムでは、プログラムの変更、修正は原則として、ソースプログラムの編集に戻ることによって行われる。

――特殊コマンド―― #コマンド

* D # プリンタへのリスティングのためのリストモードを切り替えよ。

- ——"*D"のコマンド待ちに, # (sharp mark)コマンドを与える。
- ――プリンタへのリスティングのため、リストモードが切り替わる。

SYMBOLIC DEBUGGER の起動時は、プリンタリストモードは disable であり、#コマンドを1回与えるごとに、モードは、enable、disable と切り替わる。

プリンタリストモードが enable である時、出力表示は、テレビ画面とプリンタの両方に行われる。

!コマンド

* D! モニタへコントロールを移せ

- ---"*D"のコマンド待ちに,! (exclamation mark) を入力する。
- ---システムのコントロールは、モニタへ移る。
- ---モニタから、SYMBOLIC DEBUGGER へ戻るには、次の2通りの方法がある。
 - * GOTO \$ 1200 CR

リンクエリアの内容をクリアして,スタックを初期状態に戻す。 (COLD START)


* GOTO \$ 1 260 CR

リンクエリアの内容はクリアせず, コマンド待ちへ移る。 (WARM START)

5 — 4 セーブファイルとBASICテキストとのリンク方法

リロケータブルローダ、またはシンボリックデバッガで出力したセーブファイルをBASICとリンクする方法を述べる。但し、リンクするBASICのバージョンはSP-5010以降のものに限られる。

- ――リロケータブルローダ、またはシンボリックデバッガで出力するセーブファイルは即時実行可能な機械語プログラムであるが、BASICで、機械語とリンクを行うには、BASICテキスト領域と、機械語をロードするメモリ領域とを区別する必要があり、それはLIMITコマンドによってBASICテキストエリアの下限を指定することによって行う。
- ——LIMITで区切るアドレス (BASICでは10進表現をとる) は、BASICテキスト、そこで使用する変数のための バッファエリアを考え、更に、機械語サブルーチンのバイトサイズを考えて指定しなくてはならない。BASIC の使用エリアと機械語が重なるようなローディングを行うと"OVERLAY ERROR"となる。
- ――機械語セーブファイルのローディング条件は、データアドレスとして指定されたアドレスに従うので、この 値が、BASICのLIMITで区分された機械語エリア内に位置するようにあらかじめアセンブル作業を行ってお く必要がある。
- ——LIMITで区別されたエリアに機械語プログラムがロードされたら、BASICのUSRコマンドを用いて機械語プログラムへコントロールを移すことによってリンクが行える。
 - USRコマンドは、10進数でアドレスを示すコール命令である。たとえば、"USR (24064)"というのはアセンブリ語で書くと CALL 5E00H である。
- ——下図は、5FFFまでのフリーエリア (RAM20Kバイトの場合に当る)を、"LIMIT 24063"によって5E00番地で BASICエリアと機械語エリアの2つに分けたもようを示す。




一一右の写真は、BASICプログラムで、セーブファイル をローディングし、USRコマンドでBASICテキスト からコントロールを移す例を示している。

10 LIMIT 24063
20 LOAD
30 USR(24064)
RUN

PLAY
FOUND GAUSS S-R
LOADING GAUSS S-R

5 - 5 各システムプログラム間のファイルの考え方

各システムプログラムは必ず1つのファイルを形成して、他のシステムプログラムで利用される。その大きい流れを概念図としてまとめたものが下図である。



---記号の説明--- <≒== ASCii 列によるソースファイル

← リロケータブルバイナリファイル

◆--- セーブファイル (機械語プログラム又は目的ファイル)

➡ デバッグモードセーブファイル (シンボルテーブル付のセーブファイル)


◆ BASIC テキストプログラム

ファイル媒体 (例,外部カセット装置やフロッピーディスクファイルなど)


第6章 アセンブラプログラミング 例題集

〔注意〕	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	was make a week.				
例題中に示され	しるプログラム例は,	プログラムの	構成を示したもの	のである。その中	で参照するモニタ	クサブルー
チンなどについて	ては、シンボル名を作	使い,具体的な	アドレスを定義し	していない。従っ	て, プログラムを	と実際に走
らせるためには,	リンクする他のプロ	ログラムユニッ	ト中でその定数な	を定義するか、あ	るいは同一のプロ	ログラム中
に追加して定義す	る必要がある。未知	定義シンボル参!	照の命令には,	メッセージ欄に"	E"表示がなされ	1る。

1 接近するに従ってだんだん大きくなる四角形を描いてみる。初めにテレビ画面の左上に小さな四角を描き、それが、近づいて来るようにしたい。それには初めに描いた四角の辺の長さを大きくして行きながら、位置をずらして重ねて描いて行けばよい。



画面の左上からはじめて、四角がだんだん大きくなって近づいて来るように見える。



```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **
01 0000
02 0000
                      APPROACHING SQUARE
03 0000
                                                                シンボル キャラクタ
04 0000
                                    2000H
                             BEI.
                                                                 CHR 1
                                                                          05 2000
                                                                 CHR 2
                                                                          5
06 2000
         P
                    CHR1:
                             EQU
                                    78H
                                                   四角を描くための
                                                   ディスプレイコー
07 2000
                                                                 CHR 3
                                                                          P
                    CHR2:
                             EQU
                                    5DH
                                                    ドを定義する。
08 2000
         P
                    CHR3:
                             EQU
                                    79H
                                                                 CHR 4
                                                                          09 2000
         P
                    CHR4:
                             EQU
                                    1DH
                                                                 CHR 5
                                                                          [4
10 2000
         P
                    CHR5:
                             EQU
                                    1CH
                                                                 CHR6
                                                                          11 2000
         P
                    CHR6:
                             EQU
                                    5CH
                                                  」ビデオ RAM の先頭アドレス。
12 2000
         P
                    STADR:
                             EQU
                                    DOOOH
13 2000
                                                   テレビ画面をクリアする。
14 2000 3E16
                    3DG0:
                             LD
                                    A, 16H
15 2002 CD0000
                             CALL
                                    PRNT
16 2005 112800
                             LD
                                    DE, 0028H
                                                   ] 初期値の設定、C←1は最初の四角の辺の長
17 2008 2100D0
                                                   さを決める。
                             LD
                                    HL, STADR
                             LD
                                    C, 1
18 200B 0E01
19 200D 41
                    3DG1:
                             LD
                                    B. C
                                                   Cの値に従った四角を1個描き、タイムディ
20 200E CD3120
                             CALL
                                    DSQR
                                                   レイをおいて,次の位置を決める (HL)。
21 2011 CD5A20
                             CALL
                                    TMDLY
                             INC
22 2014 23
                                    HL
23 2015 19
                             ADD
                                    HL. DE
24 2016 OC
                             INC
                                    C
                                                   辺の長さを決めるCをインクリメントする。
                                                   13になったらこのループを抜け出す。
25 2017 79
                             LD
                                    A, C
26 2018 FEOD
                             CP
                                    13
27 201A 20F1
                                    NZ, 3DG1
                             JR
28 201C 110020
                             LD
                                    DE, 2000H
                                                   タイムディレイをとりながら GET KEY を見
                                                    る。"!"キーが押されたらモニタへ移る。
29 201F 1B
                    3DG2.
                             DEC
                                    DE
30 2020 CD0000
                                                   その他の場合は、初めに戻る。
                             CALL
                                    GETKY
31 2023 FE21
                             CP
                                    21H
                                    Z, MNTR
32 2025 CA0000
                             JP
33 2028 7A
                             LD
                                    A, D
34 2029 B3
                             OR
                                    \mathbf{E}
35 202A 20F3
                             JR
                                    NZ.3DG2
36 202C 18D2
                             JR
                                    3DG0
37 202E
                      SUB ROUTINE
38 202E
39 202E
40 202E 3E78
                    DSQRO:
                             LD
                                    A. CHR1
                                                   四角の上辺を描く。
41 2030 77
                             LD
                                    (HL), A
42 2031 23
                    DSQR:
                             INC
                                    HL
43 2032 10FA
                             DJNZ
                                    DSQRO
                                    A, CHR2
44 2034 3E5D
                             LD
45 2036 41
                             LD
                                    B. C
46 2037 1802
                             JR
                                    +4
47 2039 3E79
                    DSQR1:
                             LD
                                    A, CHR3
                                                   四角の右辺を描く。
48 203B 77
                             LD
                                    (HL), A
49 203C 19
                                    HL, DE
                             ADD
50 203D 10FA
                             DJNZ
                                    DSQR1
51 203F 3E1D
                             LD
                                    A, CHR4
52 2041 41
                                    B, C
                             LD
53 2042 1802
                             JR
                                    +4
54 2044 3E78
                    DSQR2:
                                    A, CHR1
                                                   四角の下辺を描く。
                             LD
55 2046 77
                             LD
                                    (HL), A
56 2047 2B
                             DEC
                                    HL
                             DJNZ
57 2048 10FA
                                    DSQR2
58 204A 3E1C
                             LD
                                    A, CHR5
59 204C 41
                             LD
                                    B, C
60 204D 1802
                             JR
                                    +4
```

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 02 **

01 204F 02 2051 03 2052 04 2054 05 2056 06 2058 07 2059 08 205A	77 ED52 10F9 3E5C 77	DSQR3:	LD LD SBC DJNZ LD LD RET	A, CHR3 (HL), A HL, DE DSQR3 A, CHR6 (HL), A	四角の左辺を描いて RETURN する。
09 205A 10 205B 11 205C 12 205F	D5 110020 1B 7A B3 20FB	TMDLY:	PUSH PUSH LD DEC LD OR JR POP POP RET END	AF DE DE, 2000H DE A, D E NZ, -3 DE AF	DEペアレジスタの2000H回のタイムディレイ。

このプログラムでは、モニタサブルーチン"PRNT"、"GETKY"およびモニタ先頭アドレス"MNTR"が参照されているので、他のリンクするプログラムユニット、またはこのプログラムユニットに追加して定義する必要がある。リスト上のメッセージ欄の"E"表示が外部シンボル参照を意味している。(P.15参照)

PRNT: EQU 0012H
GETKY: EQU 001BH
MNTR: EQU 0000H

また四角の辺を描くときに画面がチラつかないようにするために、このリストの第 1 ページの第 4 1行、第 4 8行、第 5 55行、第 2 ページの第 2 行の "LD (HL)、A"コマンドの前に、

CALL ? BLNK

を置いて、垂直ブランキング期間を待つ方法がある。(P.132参照)

2 メモリのあるブロックの内容をデータと見なして、それを小さい順に分類 (SORTING) する。たとえばモニタの先頭から100 (Hex) バイトの内容をソーティングすることを考える。

モニタの内容を、RAMエリアの3000番地へブロック転送し、そこで逐次比較による互換分類作業を行う。互換分類法は、隣り合ったデータの大小を比較交換して行く方法であり、ソーティングで最も簡単な方法である。データブロックの先頭から終りまで、順番に互換分類を行って行くと、先ずブロック内の最大のデータが、最後に移ることになる。この1回の互換分類作業を、パス1と呼ぶことにすると、n個のデータの分類は、最大パスnで完了することになる。今の場合、100 (Hex) 回のパスを行うことになる。

データの分類は、検索 (RETRIEVAL) とともにデータベースの扱いに重要な役割をもつものである。その方法には、幾つかの種類があり、データの形式、大きさ等に従って作業効率が異る。

モニタ0000番地から100 (Hex) バイトのデータを RAM エリア (先頭3000番地) ヘブロック転送し、分類されたデータをテレビ画面に表示させるプログラムは、次のように構成できる。

互換分類のパス

データ パス1 パス2 ………

互換分類のパスで、データがどのよう に並びかえられるかを上に示す。パス n によって一番大きいデータから順に、少 くとも n 個のデータの位置が決まること がわかる。

このプログラム中で参照するモニタサ ブルーチンは,

> PRNT PRNTS LETNL GETKY

DATA OUT SORTING START (1) モニタの内容を3000 画面をクリア 番地へブロック転送 データバイト数 パスの回数Nをブロッ をBCにセット クのデータ数とする データを16准数の2 パスnのスタート 桁で表示する 前後するデータ $BC \leftarrow BC - 1$ を読む <前のデータは後ろよYES NO BC は 0 か り小さいか PASS NO > YES **GETKY** データを交換する 4 NO "!"キーが押さ> NO れたか パスnのエンドか> YES YES MONITOR $n \leftarrow n + 1$ NO n = NYES (1)


である。

```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **
01 0000
02 0000
                      SORTING
03 0000
04 0000 210000
                    SORTO:
                             LD
                                     HL. RDADR
                                                     モニタのデータを RAM エリアにブロック転
05 0003 110030
                              LD
                                     DE, STADR
                                                     送する。
06 0006 010F00
                              T.D
                                     BC, BSIZE
07 0009 EDB0
                              T.DTR
                                                     パスの回数をBC レジスタにセットする。
08 000B 010F00
                              LD
                                     BC, BSIZE
09 000E 0B
                              DEC
                                     BC
10 000F DD210030
                    SORT1:
                              LD
                                     IX. STADR
                                                  ■ SORTING を行うためにインデックスレジス
11 0013 50
                              LD
                                     D, B
                                                     タIXを用いる。
12 0014 59
                              LD
                                     E.C
13 0015 DD7E00
                              LD
                                     A.(IX+0)
                                                     後ろのデータが前のデータより小さければ交
14 0018 DDBE01
                              CP
                                     (IX+1)
                                                     換する。
15 001B 3809
                              JR
                                     C, SORT2
16 001D DD6601
                              LD
                                     H,(IX+1)
17 0020 DD7701
                              LD
                                     (IX+1), A
18 0023
        DD7400
                              LD
                                     (IX+0), H
19 0026
        DD23
                    SORT2:
                              INC
                                     IX
                                                     パスを所要回数繰り返すための判別を行う。
20 0028 1B
                              DEC
                                     DE
21 0029
        7 A
                             LD
                                     A, D
22 002A B3
                              OR
                                     E
23 002B 20E8
                              JR
                                     NZ. SORT1+6
24 002D OB
                              DEC
                                     BC
25 002E 78
                              LD
                                     A, B
26 002F B1
                              OR
                                     C
27 0030 20DD
                              JR
                                     NZ, SORT1
28 0032
29 0032
                      HEXA DATA OUT
30 0032
31 0032 3E16
                    HOUTO:
                             LD
                                     A. 16H
                                                     画面をクリアする。16Hは"●"のアスキー
32 0034 CD0000
                             CALL
                                     PRNT
                 \mathbf{E}
                                                     コード。
33 0037 210030
                             LD
                                     HL, STADR
34 003A 010F00
                             LD
                                     BC. BSIZE
35 003D CD0000
                    HOUT1:
                             CALL
                                     PRNTS
36 0040 1602
                             LD
                                     D, 2
37 0042 AF
                    HOUT2:
                             XOR
                                     Α
                                                     ロケーション HL の内容の上位 4 ビットを Acc
38 0043 ED6F
                             RLD
                                                  に読み込む。
39 0045
        C630
                              ADD
                                     A. 30H
                                                                        7 4 3 0 (HL)
                                                         RLD Acc 7 4 3 0
40 0047
        FE3A
                             CP
                                     3AH
41 0049 3802
                              JR
                                     C, DSPLY
42 004B C607
                              ADD
                                     A, 07H
43 004D CD0000
                    DSPLY:
                             CALL
                                     PRNT
                 \mathbf{F}
44 0050 15
                             DEC
                                                     16進データをアスキーコードに変換して"PR
                                     D
45 0051 20EF
                             JR.
                                     NZ, HOUT2
                                                     NT"をCALLする。
46 0053 CD0000
                 \mathbf{E}
                                     LETNL
                                                     SORTING されたデータを全て表示して行く。
                             CALL
47 0056 23
                              INC
                                     HL
48 0057 OB
                             DEC
                                     BC
49 0058 78
                             LD
                                     A, B
50 0059 B1
                             OR
                                     C
51 005A 20E1
                              JR
                                     NZ. HOUT1
                                                     表示を終えたら"!"のキー入力待ち。
52 005C CD0000
                 \mathbf{E}
                    KEYIN:
                             CALL
                                     GETKY
53 005F FE21
                                                     (GOTO MONITOR)
                             CP
                                     21H
                             JR
54 0061 20F9
                                     NZ, KEYIN
55 0063 C30000
                 \mathbf{E}
                             JP
                                     MNTR
56 0066
57 0066
                      DATA
58 0066
59 0066 P
                             EQU
                    RDADR:
                                     0000H
                                                     「バイトサイズを変更してみよ。
60 0066 P
                    STADR:
                             EQU
                                     3000H
                                                      データを大きい順に並べるにはどこを変更
61 0066 P
                    BSIZE:
                             EQU
                                     OOOFH
                                                     すればよいか。
```

3 24時間ディジタル時計を作成する。時刻の計数は内蔵時計を読むことによって行う。内蔵時計を読むには、モニタサブルーチン "TIMRD (time read)"を用いる。また時計の起動は"TIMST (time start)"を用いればよい。

ここでは内蔵時計は1秒の経過を検出するためだけに使う。時刻の計数は、ビデオRAM中に数値(ディスプレイコード)を置きそれを毎秒カウントアップして行く方法をとってみる。そうすると、テレビ画面への表示を同時に行うことができる。また毎秒"ピッ"と音を鳴らす(あるいは止める)ためのBELLモードも作る。

時刻の設定



スタートするとカーソルを点滅して現在の時刻を聞いて来る。"時""分""秒"それぞれを2桁で入力する。間違った時は"&"キーを押してやり直すことができる。("!"キーを押すとモニタへ戻る。)

この時計では、数字以外の文字は 入力できないが、時間として不適当 な数 (25時70分など) のチェックは 行っていないので注意。

時計がスタートしたら, 1秒ごとに"ピッ"という音がして, 時刻が表示される。"\$"キーを押すことによって音を出すモードを切り替えられる。

このプログラム中で参照するモニ タサブルーチンは,

TIMST


TIMRD

GETKY

BELL

LETNL

MSG



である。

```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **
01 0000
02 0000
                    : DIGITAL CLOCK
03 0000
04 0000
         P
                   DTH1:
                            EQU
                                    DICIH
                                                   時,分,秒のそれぞれの桁を表示させる。
                                                   V-RAMのアドレスを定義する。
05 0000
         P
                            EQU
                                    D1C3H
                   DTHO:
06 0000
         P
                   DTM1:
                             EQU
                                    D1C9H
07 0000
         P
                    DTMO:
                             EQU
                                    DICBH
08 0000
         P
                   DTS1:
                             EQU
                                    DlDlH
09 0000
         P
                   DTSO:
                            EQU
                                    D1 D3 H
10 0000
                   MNTR:
                            EQU
                                    0000H
11 0000
                            REL
                                    2000H
12 2000
13 2000 310020
                    START:
                            LD
                                    SP. START
14 2003 CDEC20
                                                   メッセージと, 時計の枠を表示して, 時刻の
                             CALL
                                    MESGO
15 2006 CD9220
                             CALL
                                    INTIME
                                                   入力を待つ。
16 2009 CD0521
                             CALL
                                    MESG1
17 200C AF
                             XOR
                                                   内蔵時計の起動
                                    Α
18 200D 47
                             LD
                                    B. A
                                                   B<--00としているのはBELLモード切り替
19 200E 110000
                             T.D
                                    DE, 0000H
                                                   えがenableの状態としている。
20 2011 CD0000
                             CALL
                                    TIMST
                F.
21 2014 CD0000
                   CLKO:
                            CALL
                                    TIMRD
                                                   時計の値を読みEの値をCに入れておく。
                F.
22 2017 4B
                             T.D
                                    C, E
23 2018 CD0000
                             CALL
                                    GETKY
                                                   キーを取り込む。
                                                   "!"(21H)キーが押されているとモニタへ
24 201B FE21
                             CP
                                    21 H
25 201D CA0000
                                                   ジャンプする。"$"(24H):キーが押されて
                             TP
                                    Z, MNTR
                                                   いるとBELLモード切り替えへ移る。
26 2020 FE24
                             CP
                                    24H
27 2022 2804
                             JR
                                    Z. +6
28 2024 0600
                             LD
                                    B. OH
                                                   BELLモード切り替えをenableとする。
29 2026 180C
                             JR
                                    CLK1
30 2028 AO
                                                   BELLモードが切り替った状態(B<--FF)で
                             AND
                                    B
31 2029 2009
                             .TR
                                    NZ, +11
                                                   は続けて、モード切り替えを行わない(disable)。
                                    A, (PIPPI)
32 202B 3AC121
                            LD
                                                   BELLのモードを切り替える。
33 202E 2F
                             CPL
                                                   (PIPPI) を00→FF, またはFF→00とする。
34 202F 32C121
                            LD
                                    (PIPPI), A
35 2032 06FF
                                    B, FFH
                                                  BELLモードが切り替った状態をBレジスタ
                            LD
36 2034 CD0000
                   CLK1:
                            CALL
                                    TIMRD
                                                   に設定。
                F.
37 2037
       7B
                             LD
                                    A.E
                                                   時計の値が変化したかどうか(1秒たったか
38 2038 B9
                                                   どうか)調べる。
                             CP
                                    C
39 2039 28DD
                             JR
                                    Z.CLKO+4
40 203B 3AC121
                                                  (PIPPI) が00ならば BELL を鳴らす。
                             LD
                                    A, (PIPPI)
41 203E B7
                             OR
                                    A
42 203F 2003
                             JR
                                    NZ. +5
43 2041 CD0000
                             CALL
                                    BELL
                                                   " 秒 " の 1 の位の値を読み込み (ディスプレ
44 2044 21D3D1
                            LD
                                    HL. DTSO
45 2047 7E
                                                   イコード) インクリメントする。
                             LD
                                    A, (HL)
46 2048 3C
                                                   桁上げがあれば値を0にして、10の位をイン
                             TNC
                                    Α
47 2049 FE2A
                             CP
                                    2AH
                                                   クリメントする。
48 204B 2803
                             JR
                                    Z, CLK2
                                                   桁上げがなければ時計の読み込み (CLR0)へ
49 204D 77
                    JRCLKO: LD
                                    (HL), A
                                                   見る。
50 204E 18C4
                             JR
                                    CLKO
51 2050 CD1321
                   CLK2:
                             CALL
                                    SETZR
                                    A, (HL)
52 2053 7E
                             LD
53 2054 3C
                             INC
                                    A
54 2055 FE26
                                                   "秒"がインクリメントされて60秒になった
                             CP
55 2057 20F4
                             JR
                                    NZ, JRCLKO
                                                   ら、"分"に桁上げする。
56 2059 3E20
                            LD
                                    A. 20H
                                    (HL), A
57 205B 77
                            LD
58 205C 21CBD1
                            LD
                                    HL. DTMO
59 205F 7E
                                    A, (HL)
                             LD
60 2060 3C
                             INC
                                    Α
                                                   "分"の1の位で桁上げがあるか調べる。
61 2061 FE2A
                            CP
                                    2AH
62 2063 20E8
                             JR.
                                    NZ. JRCLKO
```

```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 02 **
01 2065 CD1321
                            CALL
                                   SETZR
                                                  桁上げがあれば10の位をインクリメントする。
02 2068 7E
                            LD
                                   A, (HL)
03 2069 3C
                            INC
                                   A
                                                  "分"がインクリメントされて60分になった
04 206A FE26
                            CP
                                   26H
                                                  ら"時"に桁上げする。
05 206C 20DF
                            JR
                                   NZ, JRCLKO
06 206E 3E20
                            LD
                                   A, 20H
07 2070 77
                            LD
                                   (HL), A
08 2071 21C3D1
                            LD
                                   HL, DTHO
09 2074 7E
                            LD
                                   A, (HL)
10 2075 3C
                            INC
                                   A
11 2076 FE24
                                                  " 時 " がインクリメントされて24時になった
                            CP
                                   24H
12 2078 200E
                            JR.
                                   NZ. CLK3
                                                  ら00時に戻す。
13 207A 2B
                            DEC
                                   _{\rm HL}
14 207B 2B
                           DEC
                                   HL
15 207C 7E
                            LD
                                   A. (HL)
16 207D 23
                            INC
                                   HI.
17 207E 23
                            INC
                                   HL
18 207F FE22
                            CP
                                   22H
19 2081 2005
                            JR
                                   NZ. CLK3
20 2083 CD1321
                            CALL
                                   SETZR
21 2086 18C5
                            JR.
                                   JRCI KO
22 2088 FE2A
                            CP
                                   2AH
                   CLK3:
23 208A 20C1
                            JR
                                   NZ, JRCLKO
24 208C CD1321
                            CALL
                                   SETZR
25 208F 34
                            INC
                                   (HL)
                                   JRCLK0+1
26 2090 18BC
                            JR.
27 2092
28 2092
                   ; SUB-ROUTINE
29 2092
                                                  | "時""分""秒"の順に現在時刻の入力を
30 2092 21C1D1
                    INTIME: LD
                                   HL, DTH1
31 2095 CDA120
                                   INPUT
                            CALL
                                                  待つ。
32 2098 21C9D1
                            LD
                                   HL, DTM1
33 209B CDA120
                            CALL
                                   INPUT
34 209E 21D1D1
                                   HL, DTS1
                            LD
35 20Al
36 20Al 1E02
                   INPUT:
                                   E. 02H
                                                 ] それぞれ10の位、1の位の2桁ずつ入力する
                            LD
37 20A3 CDC120
                            CALL
                                   KEYIN
                                                  ためにEに2を入れる。
38 20A6 FE21
                            CP
                                   21H
39 20A8 CA0000
                            JP
                                                  "!"(21H)キーが入力されるとモニタへ、
                                   Z. MNTR
                                                  "&"(26H)キーが入力されるとスタートへ
40 20AB FE26
                            CP
                                   26H
41 20AD CA0020
                            JP
                                   Z, START
                                                  戻る。
42 20B0 FE30
                            CP
                                   30H
                                                   0から9以外の文字は入力されない。
43 20B2 38EF
                            JR
                                   C. INPUT+2
                                                  (キー入力はアスキーコードによる)
44 20B4 FE3A
                            CP
                                   3AH
45 20B6 30EB
                            JR
                                   NC, INPUT+2
46 20B8 E62F
                                                  アスキーコードをディスプレイコードに変換
                            AND
                                   2FH
                                                 して V-RAM の、時計表示の桁へセットする。
47 20BA 77
                                   (HL), A
                            LD
48 20BB 23
                            INC
                                   HI.
49 20BC 23
                            INC
                                   HL
50 20BD 1D
                            DEC
                                   \mathbf{E}
51 20BE 20E3
                            JR
                                   NZ, INPUT+2
52 20C0 C9
                            RET
53 20Cl
54 20Cl 36EF
                   KEYIN:
                            LD
                                   (HL), EFH
                                                  カーソル (EF コード) を点滅しながら1文
55 20C3 CDCE20
                                   1KEY
                            CALL
                                                  字のキー入力を待つ。
56 20C6 CO
                            RET
                                   NZ
57 20C7 77
                            LD
                                   (HL), A
58 20C8 CDCE20
                            CALL
                                   1KEY
59 20CB CO
                            RET
                                   NZ
60 20CC 18F3
                            JR
                                   KEYIN
```

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 03 **

Description	01 20CE				キー入力がされない時80回ループして戻るため
A	02 20CE 0680 03 20D0 CD0000 E 04 20D3 4F 05 20D4 AF 06 20D5 3D 07 20D6 20FD 08 20D8 CD0000 E 09 20DB B9 10 20DC 20F2 11 20DE B7 12 20DF 2808 13 20E1 CD0000 E 14 20E4 B7 15 20E5 20FA 16 20E7 B1 17 20E8 C9 18 20EB C9	; 1KEY:	CALL LD XOR DEC JR CALL CP JR OR JR CALL OR JR CR JR OR JR OR JR OR	GETKY C, A A A NZ, -1 GETKY C NZ, 1KEY+2 A Z, +10 GETKY A NZ, -4 C	■ めの値。 Accに取り込まれた値をCにセット。 チャッタリング防止のためのタイムディレイ。 もう一度 GETKY を行い、チャッタリングを 防止する。
31 2105 119B21	21 20EC 111921 22 20EF CDOC21 23 20F2 113F21 24 20F5 CDOC21 25 20F8 115D21 26 20FB CDOC21 27 20FE 117D21 28 2101 CDOC21 29 2104 C9	; MESGO:	CALL LD CALL LD CALL LD CALL	NLMSG DE, DATA2 NLMSG DE, DATA3 NLMSG DE, DATA4	メッセージおよび、時計の枠のデータを表示するサブルーチン。
35 210C CD0000 E NLMSG: CALL LETNL GALL MSG 72112 C9 RET 38 2113 : SETZR: LD A, 20H 40 2115 77 LD (HL), A DEC HL MSG RET 42 2117 2B DEC HL MSG RET 44 2119	31 2105 119B21 32 2108 CDOC21 33 210B C9	; MESG1:	CALL		DATA5のメッセージ 'タダイマノジコクハ' を表示するサブルーチン。
39 2113 3E20 SETZR: LD A, 20H (HL), A 12116 2B DEC HL	35 210C CD0000 E 36 210F CD0000 E 37 2112 C9	NLMSG:	CALL		改行し、メッセージアウトするためのサブルーチン。
47 2119 1611 DEFW 1116H DEFW 1111H のカーソルコントロール用アスキーコード。 48 211B 1111 DEFW 1111H のカーソルコントロール用アスキーコード。 49 211D 1111 DEFW 1111H DEFW 1111H DEFW 1111H DEFW 1111H DEFM 111H D	39 2113 3E20 40 2115 77 41 2116 2B 42 2117 2B 43 2118 C9 44 2119 45 2119	;	LD DEC DEC	(HL), A HL	ディスプレイコード29がインクリメントされて2Aになった時、桁上げをするためにコードを20に戻して、10の桁へポインタを移すためのサブルーチン。
	47 2119 1611 48 211B 1111 49 211D 1111 50 211F 1111 51 2121 1111 52 2123 99BEBD9B 53 2127 BE9220A9 54 212B 209CBE9A 55 212F 98208620 56 2133 9E8FA420	; DATAl:	DEFW DEFW DEFW DEFW	1111H 1111H 1111H 1111H	
			DEFB	ODH	

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 04 ** 01 213F DATA2: DEFM 02 213F 20202020 03 2143 20202020 04 2147 DOEOD2EO 05 214B CE202020 06 214F DOEOD2EO 07 2153 CE202020 08 2157 DOEOD2EO 09 215B CE 10 215C OD DEFB ODH 11 215D |時||分||秒 12 215D 20202020 DATA3: DEFM 13 2161 20202020 14 2165 FD202020 15 2169 FD207920 16 216D FD202020 17 2171 FD207A20 18 2175 FD202020 19 2179 FD207B 20 217C OD DEFB ODH 21 217D DATA4: 22 217D 20202020 DEFM 23 2181 20202020 24 2185 CDEOD1EO 25 2189 DD202020 26 218D CDEOD1EO 27 2191 DD202020 28 2195 CDEOD1EO 29 2199 DD 30 219A OD DEFB ODH 31 219B 32 219B 1511 DATA5: DEFW 1115H | ホームをして、カーソルを9回下げるための 33 219D 1111 DEFW 1111H カーソルコントロール用アスキーコード。 34 219F 1111 DEFW 1111H 35 21A1 1111 DEFW 1111H 36 21A3 1111 DEFW 1111H 'タダイマ ノ ジコク ハ? 37 21A5 AOAOBE92 DEFM 38 21A9 AF20A920 39 21AD 9CBE9A98 40 21B1 20AA3F20 41 21B5 20202020 42 21B9 20202020 43 21BD 202020 44 21CO OD DEFB ODH 45 21C1 46 21C1 00 PIPPI: ___ 音を毎秒ピッピッと鳴らすかどうかのモード DEFB OOH 47 21C2 END を入れておくためのバッファ。

〔応用〕 この時計に、タイマー機能を付け加えよ。また"25時63分80秒"などと入力されたら"02時04分20秒"と変換するようにしてみよ。

〔応用〕 BASIC の TI\$は、モニタ サブルーチン" TIMRD" によって DE レジスタに読み出された秒単位の時間を、時、分、移の 6 桁に変換したストリングである。

"PRINT TI\$"とキー入力すると、BASICと同じ6桁の時刻表示が得られるプログラムを考えよ。


4 8桁の16進数の乗算を行うプログラムを作成する。乗算を実行するには、データのシフトコマンドが活躍する。たとえば、2進数、00010100 (14H) の00000100 (04H) 倍とは、00010100を左へ2回シフトしたデータ01 010000 (50H) が答である。これは、1 バイトの (1桁の) 16進数の乗算の場合である。

8桁の16進数については、8バイトのメモリエリアを用いて、そこでシフト、ローテート命令を用いて一連の8桁のデータのシフトを実行させる。たとえば、4000から4007番地に8桁のデータがある場合、全体を1ビット右へシフトするには、SRLコマンドとRRコマンドを用いて



で実行される。この作業は、 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ の演算で、 \mathbf{b} の値(バイナリ)をビット単位で読む時に使う。即ち上で、最後のRRコマンドを実行したときのCY(つまり一番右の $\boxed{\text{CY}}$)が1であれば、 \mathbf{a} の値を必要回数左へシフトして行き $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ の答は、そうしてシフトされた \mathbf{a} の値の総和となる。

演算に使用するメモリエリアを次のようにとる。



8 桁の16進数a, bを, それぞれ3000, 4000番地からの8バイトにセットしておき, 演算結果c ($c = a \times b$) を5000番地からの16バイトにセットするようにする。

それぞれのデータ番地を次のシンボル に定義する。

- a の先頭番地→MLTPR (3000H)
- b の先頭番地→MLTCD (4000H)
- c の最終番地→RSLT (500FH)


テレビ画面への表示は,8桁の a,b,乗算記号,横線,それに 答のcが16進表示される。

 a a a a a a a a

 ×
 b b b b b b b b

 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

プログラムのフローチャートを 右図に示す。



** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **

```
01 0000
02 0000
                   : UNSIGNED 8 BYTES BINARY MULTIPLY
03 0000
04 0000 P
                   LOOP:
                                   40H
                                                      ] ループカウンタ
                            EQU
05 0000 P
                   MLTPR:
                            EQU
                                   3000H
                                                        計算データおよび結果の入るメモリ
06 0000 P
                   MLTCD:
                            EQU
                                   4000H
                                                        の先頭番地。
07 0000 P
                                   500FH
                   RSLT:
                            EQU
08 0000 P
                   DADR1:
                            EQU
                                   D17BH
                                                        ディスプレイを行う画面位置の設定。
09 0000 P
                   DADR2:
                            EQU
                                   D1C6H
10 0000 P
                   DADR3:
                            EQU
                                   D20AH
11 0000 P
                            EQU
                                   D25BH
                   DADR4:
12 0000 P
                   MNTR:
                            EQU
                                   HOOOOH
13 0000
                            REL
                                   2000H
14 2000
15 2000 11C020
                   START:
                            LD
                                   DE, MSSG
                                                        タイトルを表示する。
16 2003 CD0000
                 E
                            CALL
                                   MSG
                            CALL
17 2006 CD6020
                                   DISPO
                                                      ↑ 計算式を表示する。
18 2009 CDA820
                            CALL
                                   CLR
                                                        メモリのクリアとループカウンタの
19 200C OE40
                            LD
                                   C. LOOP
                                                       設定→Cレジ
20 200E FD210040
                   MULTO:
                            LD
                                   IY. MLTCD
                                                       | 乗算式 a \times b = c の b に相当するデ
21 2012 0607
                                                        ータ (4000番地からの8バイト)を
                            LD
                                   B, 07H
                                                        右ヘシフトする。
22 2014 FDCB003E
                            SRL
                                   (IY+0)
23 2018 FD23
                            INC
                                   TV
24 201A FDCB001E
                                   (IY+0)
                                                        キャリフラグ CFをチェックして、
                            RR
25 201E 10F8
                            DJNZ
                                                        CF=1であればaとcとを加算する。
                                   -6
26 2020 3014
                                   NC, MULT2
                            JR
27 2022 AF
                            XOR
                                                        a, b, cはそれぞれIX, IY, HL
                                   Α
                                                        の各ペアレジスタでデータのアドレ
28 2023 DD210030
                            LD
                                   IX. MLTPR
29 2027 210F50
                            LD
                                   HL, RSLT
                                                        スを指定している。
30 202A 0610
                            LD
                                   B. 10H
                                   A, (IX+7)
                   MULT1:
31 202C DD7E07
                            LD
32 202F 8E
                            ADC
                                   A, (HL)
33 2030 77
                            T.D
                                   (HL), A
34 2031 DD2B
                            DEC
                                   IX
35 2033 2B
                            DEC
                                   HL
36 2034 10F6
                            DJNZ
                                   MULT1
37 2036 DD210030
                   MULT2:
                            LD
                                                        aの値を左ヘシフトする。
                                   IX, MLTPR
38 203A 060F
                            LD
                                   B. OFH
39 203C DDCB0726
                            SLA
                                   (IX+7)
40 2040 DD2B
                            DEC
                                   IX
41 2042 DDCB0716
                            RL
                                   (IX+7)
42 2046 10FB
                            DJNZ
                                   -6
43 2048 OD
                            DEC
                                   C
                                                        ループカウンタに指定した回数繰り
44 2049 20C3
                            JR
                                   NZ. MULTO
                                                        返す。
45 204B 210050
                                   HL. 5000H
                            LD
                                                        計算結果を表示する。
46 204E 115BD2
                            LD
                                   DE, DADR4
47 2051 0610
                            LD
                                   B. 10H
48 2053 CD8820
                            CALL
                                   DISP1+2
                                                        GET KEYを行い"!"が入力され
49 2056 CD0000
                 E 1KEYG:
                            CALL
                                   GETKY
50 2059 FE21
                            CP
                                   21 H
                                                        たらモニタへ戻る。
51 205B CA0000
                            JP
                                   Z. MNTR
52 205E 18F6
                                   1KEYG
                            JR
53 2060
                   ; SUB-ROUTINE
54 2060
55 2060
56 2060 210030
                   DISPO:
                            LD
                                   HL, MLTPR
                                                       計算式を表示するサブルーチン。
57 2063 117BD1
                                   DE, DADR1
                            LD
58 2066 CD8620
                            CALL
                                   DISP1
59 2069 210040
                            LD
                                   HL, MLTCD
60 206C 11C6D1
                            LD
                                   DE, DADR2
```

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 02 **

```
01 206F 3E6D
                            LD
                                  A. 6DH
                                                      |ディスプレイコード4DHのキャラク
02 2071 12
                            LD
                                   (DE), A
                                                       タは又
03 2072 13
                            INC
                                   DE
04 2073 13
                            INC
                                   DE
05 2074 13
                           INC
                                  DE
06 2075 13
                           INC
                                  DE
07 2076 13
                           INC
                                  DE
08 2077 CD8620
                          CALL
                                  DISPl
                          LD
09 207A 110AD2
                                  DE, DADR3
10 207D 3E78
                           LD
                                  A. 78H
                                                       ディスプレイコード78日のキャラク
11 207F 0622
                           LD
                                   B, 22H
                                                       タは日
12 2081 12
                           LD
                                   (DE), A
13 2082 13
                           INC
                                   DE
14 2083 10FC
                           DJNZ
                                  -2
15 2085 C9
                           RET
16 2086
17 2086
18 2086 0608
                   DISP1: LD
                                  B. 08H
                                                      】HL レジで指定される1バイトデー
19 2088 7E
                           LD
                                   A, (HL)
                                                       タをディスプレイコードに変換して,
20 2089 23
                            INC
                                                       DEレジで示すV-RAMに書き込んで
                                   HL
21 208A 4F
                            LD
                                   C, A
                                                       いる。
22 208B CD9520
                            CALL
                                   DISP2
23 208E 79
                           LD
                                   A, C
24 208F CD9920
                           CALL
                                  DISP3
25 2092 10F4
                           DJNZ DISP1+2
26 2094 C9
                           RET
27 2095
28 2095
29 2095 1F
                   DISP2:
                           RRA
30 2096 1F
31 2097 1F
32 2098 1F
                            RRA
                            RRA
                            RRA
33 2099 E60F
                  DISP3:
                                  OFH
                           AND
34 209B FEOA
                            CP
                                  OAH
35 209D 3004
                           JR
                                  NC. +6
36 209F C620
                           ADD
                                  A, 20H
                                                       この2行の処理を変えればアスキ
37 20Al 1802
                           JR
                                  +4
                                                       ーコードにも変換できる。
38 20A3 D609
                           SUB
                                  09H
39 20A5 12
                                  (DE), A
                           LD
40 20A6 13
                            INC
                                  DE
41 20A7 C9
                            RET
42 20A8
43 20A8
44 20A8 DD210030
                   CLR:
                          LD
                                  IX, MLTPR
                                                      2FF8~2FFF番地
45 20AC 0608
                           LD
                                  B. 08H
                                                      5000~500F番地
46 20AE AF
                           XOR
                                                       をクリアする。
                                  A
47 20AF DD77FF
                                  (IX-1). A
                           LD
48 20B2 DD2B
                           DEC
                                  IX
                           DJNZ
49 20B4 10F9
                                   -5
50 20B6 210F50
                                   HL, RSLT
                           LD
51 20B9 0610
                           LD
                                   B. 10H
52 20BB 77
                           LD
                                   (HL), A
53 20BC 2B
                           DEC
                                   HI.
54 20BD 10FC
                           DJNZ
                                  -2
55 20BF C9
                           RET
56 20C0
57 20C0
                  ; MESSAGE DATA
58 20C0
59 20CO 16
                   MSSG:
                                 16H
                                                      タイトル表示位置までのカーソル移
                           DEFB
                                                     動コード。
60 20Cl 1111
                            DEFW
                                  1111H
```

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 03 **

01 2003	1313	DEFW	1313H	
02 2005	554E	DEFW	4E55H	メッセージデータ。
03 2007	5349	DEFW	4953H	メッセージは,
04 2009	474E	DEFW	4E47H	
05 20CB	4544	DEFW	4445H	'UNSIGNED 8 BYTES BINARY
06 20CD	2038	DEFW	3820H	MULTIPLY'
07 20CF	2042	DEFW	4220H	
08 20D1	5954	DEFW	5459H	である。
09 20D3	4553	DEFW	5345H	DEFMを用いて一挙に書くことも可
10 20D5	2042	DEFW	4220H	能。
11 20D7	494E	DEFW	4E49H	
12 20D9	4152	DEFW	5241H	
13 20DB	5920	DEFW	2059H	
14 20DD	4D55	DEFW	554DH	
15 20DF	4C54	DEFW	544CH	
16 20E1	4950	DEFW	5049H	
17 20E3	4C59	DEFW	594CH	
18 20E5		DEFB	OD	メッセージのエンドマーク。
19 20E6		END		

このプログラムではモニタサブルーチン"MSG", "GETKY"がコールされている。

〔応用〕 シンボリックデバッガの、W (memory Write) コマンドを用いて、乗算データ (3000からの 8 バイト と4000からの 8 バイト) をいろいろ変更して、乗算を行ってみよ。

〔応用〕 モニタサブルーチン "GETL" を使って、カーソル操作で乗算式を書くようにせよ。もちろん、乗算は式に与えられた数値について行う。


〔応用〕 10進数の乗算を行うようにするには、どこを変えればよいか考えよ。また10進4則演算がすべて行えるような拡張を考えよ。

5 2進データを16進表示するサブルーチンを作成する。データは、HLレジスタの内容の16進4桁表示、アキュムレータの内容の16進2桁表示、アキュムレータの下位4ビットの16進1桁表示の3通できるようにする。また表示の前に、スペースを1個表示することもできるようにする。

サブルーチンコールを次の6通りとする。

CALL 4HEXO	(4hexa data out)	HLの内容を表示
CALL PS4HX	(print space, 4hexa data out)	スペースおよびHLの内容を表示
CALL 2HEXO	(2hexa data out)	Accの内容を表示
CALL PS2HX	(print space, 2hexa data out)	スペースおよびAccの内容を表示
CALL 1HEXO	(1hexa data out)	Acc下位 4 ビットの内容を表示
CALL PS1HX	(print space, 1hexa data out)	スペースおよびAcc下位 4 ビットの内容を表示

これらのサブルーチンは互いに関連があり、"4HEXO"は"2HEXO"を2回CALLし、"2HEXO"は、"1HEXO"を2回CALLして次のように構成することができる。



HEXA DATA OUT SUB-ROUTINE

```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **
01 0000
02 0000
                    ; 4 HEXA DATA OUT (DESTROYED: A)
03 0000
                        CALL 4HEXO
04 0000
                        CALL PS4HX (PRINT SPACE)
05 0000
06 0000
                    PS4HX:
                             ENT
                             PUSH
07 0000 F5
                                     AF
08 0001 CD0000
                             CALL
                                     PRNTS
                 E
09 0004 Fl
                             POP
                                     AF
10 0005
                    4HEXO:
                             FINT
11 0005 7C
                             LD
                                     A H
                                                         H. L.をそれぞれ Accに入れて2HEXO
12 0006 CD1300
                             CALL
                                     2HEXO
                                                          をCALLしている。
13 0009 7D
                             LD
                                     A, L
14 000A CD1300
                             CALL
                                     2HEXO
15 000D C9
                             RET
16 000E
                             SKP
                                     2
19 000E
                    ; 2 HEXA DATA OUT (DESTROYED: A)
20 000E
21 000E
                        CALL 2HEXO
                        CALL PS2HX
22 000E
23 000E
24 000E
                    PS2HX:
                             ENT
25 000E F5
                             PUSH
                                     AF
26 000F CD0000
                 E
                             CALL
                                     PRNTS
27 0012 F1
                             POP
                                     AF
28 0013
                    2HEXO:
                             ENT
29 0013
                             PUSH
        F5
                                     AF
30 0014 OF
                             RRCA
                                                          Acc の内容を 4 回右へローテート
31 0015 OF
                             RRCA
                                                          RRCA 7 \rightarrow 0 CY
32 0016 OF
                             RRCA
                                                                   Acc
33 0017 OF
                             RRCA
34 0018 E60F
                                     OFH
                                                          Accの下位の4ビットについて2回
                             AND
35 001A CD2900
                             CALL
                                     1HEXO
                                                          CALL IHEXO をしている。
36 001D F1
                             POP
                                     AF
37 001E E60F
                             AND
                                     HHO
38 0020 CD2900
                             CALL
                                     1HEXO
39 0023 C9
                             RET
40 0024
                             SKP
                                     2
43 0024
44 0024
                     1 HEXA DATA OUT (DESTROYED: A)
45 0024
                        CALL 1HEXO
46 0024
                        CALL PS1HX
47 0024
48 0024
                    PS1HX:
                             ENT
49 0024 F5
                             PUSH
                                     AF
50 0025 CD0000
                 \mathbf{E}
                                     PRNTS
                             CALL
51 0028
       FI
                             POP
                                     AF
52 0029
                    1HEXO:
                             ENT
53 0029 FEOA
                             CP
                                     OAH
54 002B 3006
                                     NC, HXT1
                             JR
55 002D C630
                             ADD
                                     A, 30H
                                                          0から9までは30を加えて数字のア
56 002F
       CD0000
                 \mathbf{E}
                    HXTO:
                             CALL
                                     PRNT
                                                          スキーコードを作る
57 0032 C9
                             RET
58 0033 C637
                    HXT1:
                             ADD
                                     A. 37H
                                                          AからFまでは、37を加えてアルフ
59 0035 18F8
                             JR
                                     HXTO
                                                         ァベットのアスキーコードを作る。
60 0037
                             END
```


このサブルーチンを動かすのには、他のプログラムユニット中で、モニタサブルーチン "PRNTS" "PRNT" が定義されている必要がある。

6 今度は、16進数でデータをキー入力するサブルーチンを作成する。データ入力の際に、カーソルを点滅させることにする。16進の入力桁は、1、2、4の各桁として、カーソルはその桁数だけキー入力されるまで点滅を続ける。16進数以外のキーが押されたら"ピッ"と音を立てる。キャリッジリターンが押されたら、Zフラグをセットしてリターンする。エコーバックおよび、チャッタリングの防止も行なわれる。

サブルーチンコールは、スペースを置くか置かないかで各2通りの方法を作り合計次の6通りとする。

CALL GET4K (get 4hexa data) HLの内容を16進4桁でキー入力 CALL PSG4K (print space, get 4hexa data) スペースを表示しHLの内容を16進4桁でキー入力 CALL GET2K (get 2hexa data) Accの内容を16進2桁でキー入力 CALL PSG2K (print space, get 2hexa data) スペースを表示しAccの内容を16進2桁でキー入力 CALL GET1K (get 1hexa data) Accの下位4ビットを16進1桁でキー入力 CALL PSG1K (print space, get 1hexa data) スペースを表示しAccの下位4ビットを16進1桁でキー入力


これらのサブルーチンも互いに関連があり、"GET4K"は"GET2K"を2回CALLし、"GET2K"は"GET1K"を2回CALLしている。さらに"GET1K"は、カーソル点滅およびモニタサブルーチンの"GETKY"の各ルーチンをCALLしているサブルーチン"GET"をCALLしている。まとめると次のようになる。



サブルーチン" GET" は、基本的に 2つの要素からなっている。 1 つは、カーソルを点滅させてキー入力待ちの状態を示すことであり、もう 1 つは、モニタサブルーチン" GETKY" を用いて実際に、キーコードを 1 つ Acc に取り込むことである。

カーソルの点滅、即ち、カーソルのディスプレイコードを V-RAM に転送するには、画面のチラつきを防止するために、V-Blank 信号(E002 番地の D_7 が $\overline{V-BLANK}$ である)が ON の時に、コードの転送を行うようにしている。サブルーチン" VBLNK"。

キー入力される文字は、16進数データであるから、サブルーチン "ALPHA" によってキー取り込みモードを**英**数にしている。



右以外の他のサブルーチンの内容はプログラムを追って調べること。

プログラム中のエクスターナル"E"表示のシンボルは、メモリマップドI-Oに関するワークエリアのアドレスを示しており、詳細は、P.136を参照せよ。

"SADR"は、V-RAM中のカーソル位置 を算出するサブルーチンであり、RETURN 時に、カーソル位置アドレスが HL レジ スタに入る。

GET HEXA DATA SUB-ROUTINE

```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **
01 0000
02 0000
                    : GET 4 CHARACTER (DESTROYED: A.H.L)
                             CALL GET4K
CALL PSG4K
03 0000
04 0000
05 0000
                               EXIT: HL<--XXXX X: HEXA
06 0000
07 0000
                    PSG4K:
                             ENT
08 0000 F5
                             PUSH AF
                             CALL PRNTS
09 0001 CD0000
                E
10 0004 F1
                             POP
                                    AF
11 0005
                    GET4K:
                             ENT
12 0005 CD1500
                                                             "GET2K"を2回CALLし
                                    GET2K
                             CALL
13 0008 C8
                             RET
                                    \mathbf{Z}
                                                             ている。
14 0009 67
                             LD
                                    H. A
15 000A CD1500
                                    GET2K
                             CALL
16 000D C8
                             RET
                                    Z
17 000E 6F
                             LD
                                    L, A
18 000F C9
                             RET
19 0010
                             SKP
                                    2
22 0010
23 0010
                    ; GET 2 CHARACTER (DESTROYED: A)
24 0010
                             CALL GET2K
25 0010
                             CALL PSG2K
26 0010
                               EXIT:A<--XX
                                             X:HEXA
27 0010
28 0010
                    PSG2K:
                             ENT
29 0010 F5
                             PUSH
                                   AF
30 0011 CD0000
                \mathbf{E}
                             CALL
                                    PRNTS
31 0014 F1
                             POP
                                    AF
32 0015
                    GET2K:
                             ENT
33 0015 CD2B00
                             CALL
                                    GETIK
                                                             "GET1K" でAccにOXが
34 0018 C8
                             RET
                                    7.
                                                             セットされ, 4回左へローテ
35 0019 07
                             RLCA
                                                             ートして X0 として Acc を B
36 001A 07
                                                             に入れておく。
                             RLCA
37 001B 07
                             RLCA
38 001C 07
                             RLCA
39 001D C5
                             PUSH
                                    BC
40 001E 47
                            LD
                                    B. A
41 001F CD2B00
                            CALL
                                    GETIK
                                                            □ もう一度 " GET1K " を行って
42 0022 2802
                             JR
                                    Z, + 4
                                                             AccにOXがセットされ、B
43 0024 BO
                             OR
                                    _{\mathrm{B}}
                                                             と OR をとることによって Acc
44 0025 04
                             INC
                                    B
                                                            にXXがセットされる。INC
45 0026 C1
                             POP
                                    BC
                                                            BはZフラグをリセットする
46 0027 C9
                             RET
                                                             ためのもの。
47 0028
                             SKP
50 0028
51 0028
                    ; GET 1
                            CHARACTER (DESTROYED: A)
52 0028
                             CALL GETIK
53 0028
                             CALL PSG1K
54 0028
                              EXIT:A<-OX X:HEXA
55 0028
56 0028
                    PSG1K:
                             ENT
57 0028 CD0000
                             CALL
                                    PRNTS
58 002B
                    GET1K:
                             ENT
59 002B CD5 C00
                             CALL
                                    GET
60 002E FEOD
                                                            入力されたキーが CR であ
                             CP
                                    ODH
                                                            るか調べる。
```

```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 02 **
01 0030 C8
                            RET
                                                                  CR が押されたら
                                    7.
02 0031 FE66
03 0033 C8
                            CP
                                    66H
                                                                   Zフラグをリセッ
                                                                  トして RETURN
                            RET
                                    Z
04 0034 F5
                            PUSH
                                    AF
05 0035 FE30
                            CP
                                    30H
06 0037 381D
                            JR
                                    C. GGG2
                                                                   16進データかどう
07 0039 FE3A
                            CP
                                    3AH
                                                                   か判別し, そうで
08 003B 3008
                            JR
                                    NC, GGGO
                                                                   あれば2進データ
09 003D CD0000 E
                            CALL
                                    PRNT
                                                                   に変換して Acc の
10 0040 Fl
                            POP
                                    AF
                                                                   下位4ビットにセ
11 0041 D630
12 0043 180E
                            SUB
                                    30H
                                                                   ットしている。
                            JR
                                    GGG1
13 0045 FE41
                   GGGO:
                            CP
                                    41H
14 0047 380D
                            JR
                                    C. GGG2
15 0049 FE47
                            CP
                                   47H
16 004B 3009
                            JR
                                    NC, GGG2
17 004D CD0000 E
                            CALL
                                   PRNT
18 0050 F1
                            POP
                                    AF
19 0051 D637
                            SUB
                                    37H
20 0053 FEF0
                   GGG1:
                            CP
                                    FOH
                                           ; ZF<--0
                                                                   Zフラグをリセッ
21 0055 C9
                            RET
                                                                  トレて RETURN
                                    AF
22 0056 F1
                    GGG2:
                            POP
                                            ; ILLEGAL KEY HERE
                                                                   16進データ以外の
23 0057 CD0000
                                                                   キーが押されたら
                            CALL
                                    BELL
24 005A 18CF
                                    GETIK
                                                                   BELL を鳴らす。
                            J.R
25 005C
                            SKP
                                    2
28 005C
29 005C
                   ; CURSOR WINK AND GETKEY
30 005C
                         CALL GET
31 005C
                           EXIT: A <-- ASCII
32 005C
33 005C
                   GET:
                            ENT
34 005C D5
                            PUSH
                                   DE
35 005D E5
                            PUSH
                                   _{\rm HL}
36 005E CD8800
                            CALL
                                   ALPHA
37 0061 CD9200
                            CALL
38 0064 CD9E00
                            CALL
                                   GTOO
39 0067 CD0000
                            CALL
                                   GETKY
40 006A B7
                            OR
                                    A
41 006B 20F7
                            JR
                                    NZ. -7
42 006D CD9E00
                            CALL
                                    GTOO
43 0070 CD0000
                            CALL
                                    GETKY
44 0073 B7
                            OR
                                    A
45 0074 28F7
                                    Z. -7
                            JR
46 0076 CDCD00
                            CALL
                                    SADR
47 0079 3600
                           LD
                                    (HL), OH ; DELETE CURSOR
48 007B F5
                           PUSH
49 007C 112003
                                    DE, OOODH ; TIME DELAY
                           LD
50 007F 1B
                            DEC
                                   DE
51 0080 7A
                            LD
                                   A, D
52 0081 B3
53 0082 20FB
                            OR
                                    \mathbf{E}
                            JR
                                    NZ, -3
54 0084 Fl
                            POP
                                    AF
55 0085 E1
                            POP
                                   HL
56 0086 D1
                            POP
                                   DE
57 0087 C9
                            RET
```

SKP

H

58 0088

** Z80 ASSEMBLER	SP-2101	PAGE 03	**
------------------	---------	---------	----

** Z80 ASSI	EMB	LER SP-2	lol PAG	E 03 **	
01 0088 02 0088 3E05 03 008A 320000 04 008D AF 05 008E 320000 06 0091 C9 07 0092	E E	ALPHA:	ENT LD LD XOR LD RET SKP	A, 05H (KANST), A A (KANAF), A	;FIX ALPHA MODE
10 0092 11 0092 AF 12 0093 320000 13 0096 21E500 14 0099 77 15 009A 2F 16 009B 320000 17 009E 18 009E 3A0000	E E	WINK:	ENT XOR LD LD LD CPL LD ENT LD	A (KEYPA), A HL, WRKO (HL), A (KEYPA), A	
19 00A1 07 20 00A2 07 21 00A3 3813 22 00A5 7E 23 00A6 0F 24 00A7 D8 25 00A8 3EEF 26 00AA CDBEO0 27 00AD EB		GTO1:	RLCA RLCA JR LD RRCA RET LD CALL EX	C, GTO2 A, (HL) C A, EFH VBLNK DE, HL	;A <cursol pattern<="" td=""></cursol>
28 00AE CDCD00 29 00B1 77 30 00B2 EB 31 00B3 7E 32 00B4 EE01 33 00B6 77 34 00B7 C9 35 00B8 7E 36 00B9 0F		GTO2:	CALL LD EX LD XOR LD RET LD RRCA	SADR (HL), A DE, HL A, (HL) OlH (HL), A A, (HL)	;COMPLEMENT STATUS
37 00BA D0 38 00BB AF 39 00BC 18EC 40 00BE			RET XOR JR SKP	NC A GTO1 2	;A <space pattern<="" td=""></space>
43 00BE 44 00BE F5 45 00BF 3A0000 46 00C2 07 47 00C3 30FA 48 00C5 3A0000 49 00C8 07 50 00C9 38FA 51 00CB F1 52 00CC C9 53 00CD	E	VBLNK:	ENT PUSH LD RLCA JR LD RLCA JR POP RET SKP	AF A, (KEYPC) NC, -4 A, (KEYPC) C, -4 AF	;V-BLANK CHECK

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 04 **

OOCD			SADR:	ENT		
OOCD	2A0000	\mathbf{E}		LD	HL, (DSPXY)	COMPUTE SCREEN ADR.
00D0	C5			PUSH	BC	
00D1	D5			PUSH	DE	
00D2	E5			PUSH	HL	
00D3	Cl			POP	BC	
00D4	112800			LD	DE, 28H	
00D7	21D8CF			LD	HL, CFD8H	
OODA	19			ADD	HL, DE	
OODB	05			DEC	В	
OODC	F2DA00			JP	P, -2	
OODF	0600			LD	B, OH	
OOEl	09			ADD	HL, BC	
00E2	Dl			POP	DE	
00E3	Cl			POP	BC	
00E4	C9			RET		
00E5				SKP	2	
00E5			WRKO:	ENT		
00E5	00			DEFB	OH	
00E6				END		
	6 00D0 6 00D1 6 00D2 6 00D3 7 00D4 8 00D7 9 00DA 0 00DB 0 00DF 5 00E1 6 00E3 6 00E4 7 00E5	2 00CD 2A0000 5 00D0 C5 6 00D1 D5 6 00D2 E5 6 00D3 C1 7 00D4 112800 8 00D7 21D8CF 9 00DA 19 9 00DB 05 1 00DF 0600 6 00E1 09 1 00E2 D1 6 00E3 C1 6 00E4 C9 7 00E5 1 00E5 1 00E5	2 00CD 2A0000 E 5 00D0 C5 6 00D1 D5 6 00D2 E5 6 00D3 C1 7 00D4 112800 8 00D7 21D8CF 9 00DA 19 0 00DB 05 6 00DC F2DA00 2 00DF 0600 6 00E1 09 6 00E2 D1 6 00E3 C1 6 00E4 C9 7 00E5 6 00E5 6 00E5	2 00CD 2A0000 E 6 00D0 C5 6 00D1 D5 6 00D2 E5 6 00D3 C1 7 00D4 112800 8 00D7 21D8CF 9 00DA 19 0 00DB 05 6 00DC F2DA00 2 00DF 0600 6 00E1 09 6 00E2 D1 6 00E3 C1 6 00E5 7 00E5 8 WRKO:	2 00CD 2A0000 E LD 6 00D0 C5 PUSH 6 00D1 D5 PUSH 6 00D2 E5 PUSH 6 00D3 C1 POP 7 00D4 112800 LD 8 00D7 21D8CF LD 9 00DA 19 ADD 0 00DB 05 DEC 1 00DC F2DA00 JP 2 00DF 0600 LD 6 00E2 D1 POP 6 00E3 C1 POP 7 00E5 WRKO: ENT 0 00E5 OO DEFB	D

このサブルーチンで用いられているモニタサブルーチンは、次のものがある。

PRNTS	(print space)	000CH
PRNT	(print accumulator)	0012H
BELL	(bell)	003EH
GETKY	(get kev)	001BH

またメモリマップド I-O 及びモニタエリア内の

KEYPA	(key port A)	E000H
KEYPC	(key port C)	E002H
KANAF	(kana flag)	1170H
DSPXY	(display X-Y)	1171H

も用いられているので、これらのシンボルは、他のプログラムユニット中で定義されていなくてはならない。

〔応用〕 ここで作成したサブルーチンでは、16進データのセットが行われるが、キー入力の誤りの対策として、DELETE 機能を付け加えることを考えよ。

たとえば、GET4Kを行うとき、


3A IX

とキー入力して来て前のAをBに変更したい場合、 \overline{DEL} キーを押すとカーソルは1字戻りAが delete され、次にBを入力すればよいようにする。

7 前に作成した16進データのキー入力、表示のサブルーチンを用いて、デバッガの"M"コマンドの形式(或いはMACHINE LANGUAGEのMコマンドの形式)で、指定されたメモリブロックの内容を表示させるプログラムを作成する。

このプログラムは、初めにカーソルが点滅するコマンド待ちの状態となる。この時点でコマンドにはM、!があり、Mコマンドでスタート、!コマンドでモニタヘジャンプするようにしておく。

Mコマンドでスタートしたら、メモリダンプするスタートアドレス (16進4桁) の入力待ちとなる。スタートアドレスが設定されたら、スペースを1個おいて、エンドアドレスの入力待ちとなる。エンドアドレスが指定されたら、メモリダンプを行い、終ったら再びコマンド待ちとなるようにする。



```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **
01 0000
                      MEMORY DUMP
02 0000
03 0000
                         M:START
                        !:GOTO MONITOR
04 0000
05 0000
06 0000
                    MEMRY:
                            ENT
07 0000 CD0000
                                                       | 改行して slash " / " を置きコマン
                F.
                            CAT.T.
                                    NT.
08 0003 3E2F
                                    A.2FH
                                                        ド待ちとする。
                            T.D
09 0005 CD0000
                            CALL
                                    PRNT
                F
                            CALL
10 0008 CD0000
                \mathbf{E}
                                    GET
11 000B FE21
                            CP
                                    21 H
                                                        "!"が入力されるとモニタへ,
12 000D CA0000
                F.
                            JP
                                    Z. MNTR
                                                        "M"が入力されるとスタートする。
13 0010 FE4D
                            CP
                                    4DH
14 0012 2805
                            JR
                                    Z, +7
15 0014 CD0000
                \mathbf{E}
                   MEMRO:
                            CALL
                                    BELL
16 0017 18E7
                            JR
                                    MEMRY
17 0019 CD0000
                            CALL
                                    PRNT
                F.
18 001C CD0000
                            CALL
                                    PSG4K
                                                        メモリダンプするメモリブロックの
19 001F 28F3
                            JR
                                    Z, MEMRO
                                                        スタート, エンドアドレスの16進4
20 0021 EB
                            EX
                                    DE. HL
                                                        桁入力待ち。
21 0022 CD0000
                            CALL
                                    PSG4K
                                                        スタートアドレスがエンドアドレス
22 0025 28ED
                            JR
                                    Z. MEMRO
                                                        よりも大だとキャンセルされる。
23 0027 CD4300
                            CALL
                                    COMPR
24 002A 38E8
                            JR
                                    C, MEMRO
25 002C EB
                            EX
                                    DE, HL
26 002D CD0000
                E
                   MEMR1:
                            CALL
                                   NL
                                                        改行し, アドレスを表示する。
27 0030 CD0000
                            CALL
                                    4HEXO
                \mathbf{E}
28 0033 0608
                            LD
                                   B, 8
                                                       エンドアドレスまで1行に8バイト
29 0035 7E
                    MEMR2:
                            LD
                                    A. (HL)
                                                        ずつメモリダンプを行う。
30 0036 CD0000
                            CALL
                                    PS2HX
                            CALL
31 0039 CD4300
                                    COMPR
                            JR
32 003C 28C2
                                    Z, MEMRO
33 003E 23
                             INC
                                    HL
34 003F 10F4
                            DJNZ
                                    MEMR2
35 0041 18EA
                            JR
                                    MEMR1
36 0043
                            SKP
                                    H
                             COMPARE SUB-ROUTINE
  ** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 02 **
01 0043
02 0043
                    : COMPARE DE, HL (DESTROYED: A)
03 0043
                       CALL COMPR
04 0043
                          EXIT:DE=HL Z=1
05 0043
                               DE>HL C=1
06 0043
07 0043
                   COMPR:
                            ENT
08 0043 7C
                                                        DE=HLの場合Zフラグがセットさ
                            LD
                                    A, H
09 0044 92
                            SUB
                                    D
                                                        れて RETURN。
10 0045 CO
                                                        DE>HLの場合Cフラグがセットさ
                            RET
                                    NZ
11 0046 7D
                                                        れて RETURN。
                            T.D
                                    A, L
12 0047 93
                            SUB
                                    E.
13 0048 C9
                            RET
14 0049
                            END
 このプログラムでは、次の外部サブルーチン(モニタサブルーチンを除いて)が参照されている。
       GET
                   (cursor wink and get key)
                                                  例題6参照
       PSG4K
                   (print space, get 4 hexa data)
                                                 例題6参照
```

例題5参照

例題5参照

4HEXO

PS2HX

(4 hexa data out)


(print space, 2 hexa data out)


8 今度は、Wコマンドの形式で、メモリの指定アドレスから、16進2桁でデータを書き込むプログラムを作成する。

このプログラムは初めに、スラッシュ、カーソルのコマンド待ちの状態となり、Wコマンドでスタート、!コマンドでモニタへジャンプするようにしておく。

Wコマンドでスタートしたら、メモリライト (memory write) するスタートアドレス (16進4桁) の入力待ちとなる。スタートアドレスが GET4K によってキー入力されたら、改行しアドレスを表示して、16進2桁の データの入力待ちとなる。

Wコマンドを終えるには、 CR キーを押す。





```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **
01 0000
                      MEMORY WRITE
02 0000
03 0000
                         W:START
04 0000
                         !:GOTO MONITOR
05 0000
06 0000
                    WRITE:
                             ENT
07 0000 CD0000
                             CALL
                                     NL
                  F.
                                                      改行してslash" / " (2FH) を置きコ
08 0003 3E2F
                             LD
                                     A, 2FH
                                                      マンド待ちとする。
09 0005 CD0000
                             CALL
                                     PRNT
                  E
10 0008 CD0000
                             CALL
                                     GET
                  \mathbf{F}
11 000B FE21
                             CP
                                     21H
                                                      "!"(21H)が入力されるとモニタ
12 000D CA0000
                             JP
                                     Z, MNTR
                                                      へ, "W" (57H) が入力されるとス
13 0010 FE57
                             CP
                                     57H
                                                      タートする。
                             JR
                                     Z, +7
14 0012 2805
15 0014 CD3E00
                    WRITEO: CALL
                                     BELL
16 0017
        18E7
                             JR
                                     WRITE
17 0019 CD0000
                             CALL
                                     PRNT
                                                      Memory Write するスタートアドレ
                  \mathbf{E}
18 001C CD0000
                  H:
                             CALL
                                     PSG4K
                                                      スを待つ。
19 001F 28F3
                                     Z, WRITEO
                             .TR
20 0021 0608
                    WRITE1: LD
                                                      アドレスを表示し、1行に8バイト
                                     B. 8
21 0023 CD0000
                             CALL
                                     NL
                                                      ずつ表示しながら Memory Writeを
                  H.
22 0026 CD0000
                  F.
                             CALL
                                     4HEXO
                                                      行う。
23 0029 CD0000
                  E WRITE2: CALL
                                     PSG2K
                                                      Wコマンドの中止は CR キーの入
24 002C 28E6
                                     Z, WRITEO
                             JR
                                                      力による。
25 002E 77
                             T.D
                                     (HL), A
26 002F 23
                             INC
                                     HI.
27 0030 10F7
                             DJNZ
                                     WRITE2
28 0032 18ED
                             JR
                                     WRITEL
29 0034
                             SKP
                                     H
```

このプログラムでは、次の外部サブルーチンが参照されている。

GET	(cursor wink and get key)	例題 6 参照
PSG4K	(print space, get 4 hexa data)	例題6参照
4HEXO	(4 hexa data out)	例題5参照
PSG2K	(print space, get 2 hexa data)	例題6参照

また、"NL"、"PRNT"などのモニタサブルーチンも、他のプログラムユニット中で定義されていなくてはならない。

〔応用〕 このWコマンドと、前のMコマンドと、更に実行コマンド、!コマンドを持つマシン語モニタを作成せよ。


実行コマンドGは、GET4Kで、スタートアドレスを指定して、プログラムを実行(Program Counter:PC にスタートアドレスを設定すればよい)する。

$/\mathrm{W}$	X X X X		memory write	
/M	X X X X	Y Y Y Y	memory dump	
/G	X X X X		goto XXXX	プログラムカウンタにXXXXをセットする。
/!			goto monitor	0000番地にジャンプする。

プログラムは、MAINとSUB-ROUTINEの2つのプログラムユニットに分けて作成し、後でリンクさせるようにしてみよ。


9 指定されたメモリブロック内のアブソリュート形式プログラムを、1行に1命令ずつ、オペコードのアドレスと共にメモリダンプさせるプログラムを考える。

たとえば、3000から3009番地に、左のようなプログラムが入っているとして(バイナリで)、コマンドL(List)を行うと、右のようにオブジェクトリストが命令単位で表示されるようにしたい。



このプログラムを作るには、先ず、オペコードが、何バイト命令であるかの判別を行なわなくてはならない。 上の例では、オペコード "CD"が 3 バイト命令であり、 "AF"が 1 バイト命令であるというように判別が行われなくてはならない。

Z80インストラクションセットには、8080ACPUのインストラクションセットの他に、リラティブ・ジャンプコマンド (JR、および DJNZ) と、オペコードが DD、ED、FD で始まるコマンド群が加わっている。その構成は、次のようになっている。




ここで、5種類、6種類というのは、オペレーションのバリエーション、たとえば、レジスタの違いなどの細分は考えず、オペコードをグループとして捉えた時に分けられる種類を示している。たとえば、次の8個の命令は1つのグループとして捉えることができる。すなわち、オペコード" $00\leftarrow r \rightarrow 110$ "を共通に持つ2バイト命令と考えることができる。オペコード中の"r"の3ビットが、7個のレジスタおよび (HL)の、合計8個のバリエーションを生むと考えられ、これを1種類とみるのである。

LD	B,n	LD	C,n	LD	D,n	LD	E,n
LD	H,n	LD	L,n	LD	A,n	LD	(HL),n


機械語の命令のバイト数を判別するには、はじめに、JR、DJNZの2バイトの相対的ジャンプ命令かどうかの 判定を行う。すなわち、JR、DJNZの形のとるオペコードをテーブルに並べておいて、オペコードがそのテーブ ル中に検出されるかどうか調べる。

この検出は、プログラム中の"LKJRDJ" (LOOK JR, DJNZ TABLE) によって行われる。JR, DJNZ 命令に含まれるオペコードは全部で 6 個であり、そのコードのテーブルを"JRDJT" (Z80 JR, DJNZ TABLE) に構成しておく。



JR, DJNZテーブルに検出されなかった場合は、前頁に示したように、8080ACPUと同じ命令か、Z80CPU特有の命令かの判定を行う。即ち、オペコードの先頭がDD, ED, FDであれば、Z80CPUに特有の命令であることになる。この判定によって参照するテーブルが分かれる。

前者, 即ち8080Aと共通の命令である場合は"LOOK1" (LOOK UP 8080/Z80 TABLE) によって"8080T" (8080 TABLE) を検索し、後者の場合は、"LOOK1"によって"Z80TB" (Z80 TABLE) を検索する。TABLE の並びが同じ形で構成されているので、検索サブルーチン"LOOK1"は共通に使える。



TABLE検索によって上図のようにバイト数の分類が行われる。TABLEは、隣り合った 2 バイトずつが組みになっていて、はじめの1 バイトが、ある命令型のグループ単位の共通部分、次の1 バイトが、バリエーション(たとえばレジスタ、あるいはコンディションによる)のマスクを行うためのコードとなっている。

前頁に示した,オペコード" $00\leftarrow r\rightarrow 110$ "のグループ(8080の MVI コマンドグループ)は,8080 TABLEの冒頭に置かれている。即ち,オペコードの共通部分,06Hが第1 バイト目にあり," $\leftarrow r\rightarrow$ "の部分だけを0のビットとするためのレジスタマスクコード C7Hが第2 バイト目に置かれている。調べるべきオペコード XXHと,06Hの XORをとり,さらにその結果と,C7HとのANDをとった時,結果が00Hとなれば,オペコード XXHはこのグループに属すことになる。

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 ** 01 0000 02 0000 MEMORY LIST 03 0000 L:START 04 0000 !:GOTO MONITOR 05 0000 LIST: ENT 06 0000 07 0000 CD0000 CALL NL A, 2FH 改行し、slash"/"を表示してコマ 08 0003 3E2F LD 09 0005 CD0000 CALL PRNT ンド待ちとする。 \mathbf{E} 10 0008 CD0000 \mathbf{E} CALL GET "L"が入力されるとスタートし、 11 000B FE21 CP 21H "!"が入力されるとモニタへ移る。 12 000D CA0000 F. JP Z, MNTR 13 0010 FE4C CP 4CH 14 0012 2805 $Z_{1} + 7$ JR 15 0014 CD0000 E LISTO: CALL BELL 16 0017 18E7 JR. LIST 17 0019 CD0000 \mathbf{E} CALL PRNT PSG4K LISTING を行なうメモリブロック 18 001C CD0000 F. CALL 19 001F 28F3 JR Z. LISTO の入力待ち。CRが押されると戻 20 0021 EB EX DE, HL 3. 21 0022 CD0000 PSG4K CALL 22 0025 28ED JR Z, LISTO 23 0027 CD0000 SPACEキーが押されたらLISTING E LIST1: CALL GETKY 24 002A FE20 CP を一担停止する。 20H 25 002C 2015 JR NZ, LISTS キーが離されるのを待つ。 26 002E CD0000 CALL GETKY 27 0031 B7 OR A 28 0032 20FA JR. NZ, -4 「CR」が押されたらコマンド待ちへ 29 0034 CD0000 E LISTP: GETKY CALL 戻る。 30 0037 FEOD CP ODH 31 0039 28D9 JR Z, LISTO 32 003B FE66 CP 66H 33 003D 28D5 JR Z, LISTO 34 003F FE20 CP 20H SPACEキーが押されたらLISTING 35 0041 20F1 JR NZ, LISTP を継続する。 36 0043 CD0A01 LISTS: CALL COMPR 37 0046 38CC JR C. LISTO 38 0048 CD0000 E CALL NI. 39 004B ED530601 LD (XXXXO), DE 40 004F 220801 (YYYYO), HL LD 41 0052 EB EX DE, HL 42 0053 CD0000 CALL 4HEXO □ BYTE カウンタを1にセットする。 B, OlH 43 0056 0601 LD 44 0058 11FF00 DE, JRDJT LD JR, DJNZ 命令かを調べる。 45 005B CDB900 CALL LKJRDJ 46 005E 2845 JR Z, LIST4 47 0060 79 LD A, C DE, HL 48 0061 EB EXCP DDH 49 0062 FEDD DD, ED, FD で始まるコマンドで JR Z. LIST2 50 0064 282D あれば Z80TABLE を調べる。 51 0066 FEED CP EDH 52 0068 2809 JR Z, LIST55 53 006A FEFD CP FDH JR 54 006C 2825 Z. LIST2 HL, 8080T 55 006E 21D500 LD 違う時は、8080A TABLE を調べる。 56 0071 1825 JR LIST3 57 0073 04 LIST55: INC В 58 0074 13 INC DE A, (DE) 59 0075 1A LD EDで始まり、次が右のコードであれ CP 60 0076 FE46 46H ば、DD、FDの場合と異なり2バイ Z. LIST66 JP 61 0078 CA9100 ト命令である。 CP 56H 62 007B FE56 63 007D CA9100 JP Z, LIST66 CP 5 E.H 64 0080 FE5E JP 65 0082 CA9100 Z. L.IST66

CP

72H

66 0085 FE72

**	** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 02 **						
01 008	87 CA9100		JP	Z, LIST66			
	8A FE73		CP	73H	ED73で始まる命令は4バイト命令で		
	8C 2007		JR	NZ, LIST3-3	ある。		
	8E 0604	T. T. C. T. C.	LD	B, 4			
	90 B7 91 1813	LIST66:	OR JR	A LIST5			
	93 04	LIST2:	INC	В	─ DD, ED, FDで始るZ80固有の命令		
	94 13	DIDIR.	INC	DE	では, バイトカウンタに1を足して		
	95 21EA00		LD	HL, Z80TB	おき、さらにオペコードとして意味		
	98 CDC500	LIST3:	CALL	LOOK1	一 のある第2バイト目のアドレスをDE		
	9B FEFO		CP	FOH	にセットしておく。 ── テーブルに無い場合バイトカウンタ		
	9D 2807		JR	Z, LIST5	はそのまま		
	9F 79 AO FE05		LD CP	A, C 05H	¬ テーブルの前半にあればB←B+1		
	A2 3801		JR	C, LIST4	後半にあればB←B+2		
	A4 04		INC	В			
	A5 04	LIST4:	INC	В			
		LIST5:	CALL	PRNTS	一 スペースを1個表示して、命令のバ		
	A9 ED5B0601		LD	DE, (XXXXO)	イト数だけコードの表示(2HEXO を使う)を行う。		
	AD 1A	LIST6:	LD	A, (DE)	E (C) (E 1)) .		
	AE CD0000 E Bl 13		CALL INC	2HEXO DE			
	B2 10F9		DJNZ	LIST6			
	B4 2A0801		LD	HL, (YYYYO)			
	B7 188E		JR	LIST1			
26 00	B9	;					
27 00		; LOOK	JR DJN2	Z TABLE			
28 00		;	DMM				
29 00	B9 4E	LKJRDJ:	ENT.	C, (HL)	□ オペコードをCに入れる。		
	BA 1B		DEC	DE			
	BB 13	LKJDO:	INC	DE			
	BC 1A	2110 20.	LD	A, (DE)	─ JR, DJNZのテーブルにオペコード		
34 00	BD B9		CP	C	が見つかったらZF=1の状態でRE		
	BE C8		RET	Z	TURN。		
	BF FEFO		CP	FOH	見つからない時はZF=0でRETURN		
	C1 20F8		JR	NZ, LKJDO	(AccはF0Hだから"OR A"でZFは		
	C3 B7 C4 C9		OR RET	A	リセットされる)		
40 00		:	TUBI		_		
41 00		; LOOK	UP 8080	Z80 TABLE			
42 00	C5			A, C, H, L)			
43 00				P ADR OF TBL			
44 00				ECODE ADR			
45 00		; CALL		ABLE END			
47 00				# OF TBL			
48 00		;					
49 00	C5	LOOK1:	ENT				
	C5 OEOO		LD	C, OH	□ Cレジスタに00をセット。		
	C7 2B	T 1100	DEC	HL			
	C8 23 C9 0C	LKOO:	INC	HL C			
	CA 7E		LD	A, (HL)			
	CB FEFO		CP	FOH	バイト数を調べようとするオペコー		
	CD C8.		RET	Z	ドとオペコードのパターンとの XO		
	CE 1A		LD	A, (DE)	R (排他的論理和)を行ない, 次に		
	CF AE		XOR	(HL)	レジスタまたはコンディションのマ		
	D0 23		INC	HL	スクパターンと AND をとった時ゼ		
	D1 A6 D2 20F4		AND JR	(HL) NZ, LKOO	ロになれば、オペコードはそのグル 一プに属することになる。テーブル		
	D4 C9		RET	112, 11100	の何番目に見つかったかは、Cレジ		
			_		スタに残る。見つからないと、Acc		
					はFOとなる。		

```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 03 **
01 00D5
02 00D5
                   : 8080 TABLE
03 00D5
                                                    ;8080A BYTE SIZE
                            ENT
04 00D5
                   :T0808
                                                    :MVI(2 BYTE)
05 00D5 06
                            DEFB
                                   06H
                                                    REGISTER MASK
06 00D6 C7
                            DEFB
                                   C7H
07 00D7 C6
                            DEFB
                                   C6H
                                                    ;DIRECT ALU
                                                    OPERATION MASK
08 00D8 C7
                            DEFB
                                   C7H
                                                     ; IN, OUT
09 00D9 DB
                            DEFB
                                   DBH
10 OODA F7
                            DEFB
                                   F7H
                                                     :MASK
                            DEFB
                                                     ;RLC, RRC, BIT, SET
11 00DB CB
                                   CBH
12 OODC FF
                            DEFB
                                   FFH
                                                     ;UNCONDITIONAL
13 00DD
14 00DD
                                                     :LXI(3 BYTE)
15 00DD 01
                            DEFB
                                  OlH
16 OODE CF
                            DEFB
                                                     REGISTER MASK
                                   CFH
17 OODF 22
                            DEFB
                                   22H
                                                     ;STA, LDA, LHLD, SHLD
18 OOEO E7
                            DEFB
                                   E7H
                                                     :MASK
19 00E1 C2
                            DEFB
                                                     ;JXX
                                   C2H
                                                     CONDITION MASK
20 OOE2 C7
                            DEFB
                                   C7H
21 00E3 C4
                            DEFB
                                   C4H
                                                     ;CXX
                                                     CONDITION MASK
22 00E4 C7
                            DEFB
                                   C7H
23 OOE5 C3
                            DEFB
                                   C3H
                                                     :JMP
24 OOE6 FF
                            DEFB
                                                     :UNCONDITIONAL
25 OOE7 CD
                            DEFB
                                   CDH
                                                     :CALL
                                                     :UNCONDITIONAL
26 OOE8 FF
                            DEFB
                                   ਸਾਜਾਜ
27 OOE9 FO
                            DEFB
                                   FOH
                                                     ;TABLE END
                            SKP
                                   2
28 OOEA
31 OOEA
                   ; Z80 TABLE
32 OOEA
33 OOEA
                   Z80TB:
                                                     :Z80 BYTE SIZE
34 OOEA
                            ENT
35 OOEA 46
                            DEFB
                                   46H
                                                     :(3 BYTE)
36 00EB C7
                            DEFB
                                   C7H
37 OOEC 70
                            DEFB
                                   70H
38 OOED F8
                                   F8H
                            DEFB
                            DEFB
39 OOEE 86
                                   86H
40 OOEF C7
                            DEFB
                                   C7H
41 OOFO 34
                            DEFB
                                   34H
42 00F1 FE
                            DEFB
                                   HEH
43 00F2
44 00F2
                            DEFB
45 OOF2 36
                                                     ;(4 BYTE)
                                   36H
46 OOF3 FF
                            DEFB
                                   FFH
47 00F4 21
                            DEFB
                                   21H
48 00F5 FF
                            DEFB
                                   FFH
49 00F6 2A
                            DEFB
                                   2AH
50 OOF7 FF
                            DEFB
                                   ਸਾਸਾਜ
51 00F8 22
                            DEFB
                                   22H
52 OOF9 FF
                            DEFB
                                   ਸਾਸ਼ਾਸ
53 OOFA CB
                            DEFB
                                   CBH
54 OOFB FF
                            DEFB
                                   FFH
55 OOFC 43
                            DEFB
                                   43H
56 OOFD C7
                            DEFB
                                   C7H
57 OOFE FO
                            DEFB
                                   FOH
                                                     :TABLE END
58 OOFF
                            SKP
```

8080A 型命令の TABLE および、DD、ED、FD ではじまる Z80 固有の命令の第 2 バイト目のオペコード判別 のための TABLE が示されている。

両者には対照性があり、前半の5種類はバイトカウンタに1を足すもの、後半の6種類はバイトカウンタに2を足すものであり、TABLE に見つからない時はバイトカウンタはそのままにする。ただし、バイトカウンタは、8080Aの TABLE を参照する時は0、Z80の TABLE を参照する時は1になっていなくてはならない。

** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 04 **

01 OOFF 02 OOFF 03 OOFF 04 OOFF 05 OOFF 10 06 O100 18 07 O101 20 08 O102 28 09 O103 30 10 O104 38 11 O105 FO 12 O106	; ; Z80 J; ; JRDJT:	ENT DEFB DEFB DEFB DEFB DEFB DEFB DEFB DEFB	10H 18H 20H 28H 30H 38H FOH	(2 BYTE) 相対ジャンプ JR、DJNZ のテーブル。
15 0106 16 0106 17 0106 18 0106 19 0108 20 0108 21 010A	; ; XXXXO: YYYYO:	ENT DEFS ENT DEFS SKP	2 2 2	オペコードのアドレスと、LIST を 行うブロックのエンドアドレスを入 れるためのバッファ。
24 010A 25 010A 26 010A 27 010A 28 010A 29 010B 30 010C 31 010D 32 010E 33 010F	; ; COMPA; COMPR:	ENT LD SUB RET LD SUB RET LD SUB RET	HL A, H D NZ A, L E	DE とHLの比較サブルーチン。 DE=HLの時 ZF=1 DE>HLの時 CF=1

このプログラムの中で用いられているサブルーチンは次のものである。

GET	(cursor wink and get key)	例題6参照
PSG4K	(print space, get 4 hexa)	例題6参照
4HEXO	(4 hexa deta out)	例題5参照
2HEXO	(2 hexa data out)	例題5参照

なおモニタサブルーチン等の定数に関する EQU の部分はこのリスト上には省かれている。


〔応用〕 Mコマンド、Wコマンド、Lコマンド、Gコマンド、(!コマンド)を持つマシン語モニタを作成せよ。Gコマンドでステップ動作をさせるには、どうすればよいか考えよ。

[応用] Z80マシン語オペコードの分類を進めて、ニモニックのテーブルを作成し、Z80 DIS-ASSEMBLER (逆アセンブラ)を作成せよ。

10 キーボードを鍵盤とする電子オルガンを作成する。手前から3段目のキー(左端の"A"から右端の"金"まで)を白鍵として、4段目のキーを黒鍵として使い、中音のハ調のオクターブを挟んで、上下に五度ずつの音域をとることにしよう。

キーの取り込みは、モニタサブルーチンの "GETKY" を使用し、音を出したり止めたりするのは、モニタサブルーチンの "MSTA"、 "MSTP" を使用する。

MZ-80Kのキーボードと、音階との関係を下図に示す。図はキーをわざと縦長に描いてあり、さらに、黒鍵として使うキーを黒くしてみた。



"GETKY"によってキーコードをとり込んだら、所定の音を作らなくてはならない。

モニタサブルーチン"MSTA"をコールした時に鳴る音は、2MHzを、11A1、11A2番地の2バイトデータで分周した周波数の音であるから、所望の音の周波数に近い音を得るような分周比をあらかじめ計算しておかなくてはならない。

発生周波数f(Hz)=2(MHz)/分周比

右の表は上の式に従って、それぞれの周波数を得るために分周比を算出したものである。

表中のカッコで表示してある周波数が音名に対しての 平均率音階であるが、本プログラムでは実測データより 分周比を算出した。

音 名	周波数(Hz)	分 周 比
低音ファ	175(174.6)	2 CA 4
# 7 ·	7 186(185)	2 A 0 0
ソ	197(196)	27A8
# 7	208(207.5)	2582
ラ	222(220)	2331
# ラ	233(233.1)	2187
シ	245(246.9)	1 FE 3
中音ド	261(261.6)	1DEE
# ド	277(277.2)	1 C 3 4
V	294(293.7)	1A92
# V	311(311.1)	191E
"	329(329.6)	17BF
ファ	350(349.2)	1652
#7	373(370)	14F1
ソ	394(392)	13D4
# 7	417(415)	12BC
ラ	444(440)	1198
# ラ	466(466.2)	10C3
シ	490(493.2)	0FF1
高音ド	522(523.3)	0EF7
# ド	553(554.4)	0 E 2 0
ν	590(587.3)	0 D 3 D
# V	621(622.3)	0 C 9 4
3	658(659.3)	0BDF
ファ	699(698.5)	0 B 2 D
# フ ·	745(740)	0 A 7 C
7	788(784)	09EA


プログラムのフローチャートを右に示す。"GETKY"によって、Accにキーのアスキーコードがとり込まれる。有効なキーは、鍵盤となるキーと、モニターへ制御を移すための、"!"キーとする。

!GOTO MONITOR

鍵盤のキーが押されたなら、出るべき音の分周 比を11A1、11A2番地にストアして、"MSTA"を コールする。この場合、GETKYされたキーコード と分周比を表にしたテーブルを作成しておく。

この音階のテーブル (SCALE TABLE) は、キーコードと、分周比の合計 3 バイトずつを並べて、 次のように構成する。


SCALE TABL



SCALE TABLE中にKEYコードを 見つけたら次の2バイトを分周比とし て, 11A1, 11A2番地にストアするよ うにする。

SCALE TABLE中にKEYが見つからなかった場合、(TABLE ENDは、F0とする) STARTへ戻って音を止める。

FLOWCHART



電子オルガンプログラムのアセンブルリストを次に示す。

```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 01 **
01 0000 P
                    MNTR:
                            EQU
                                  HOOOOH
02 0000
        P
                                                     モニタサブルーチンをラベルシンボルに
                    MSTP:
                            EQU
                                  0047H
03 0000
       P
                    MSTA:
                            EQU
                                  0044H
                                                     定義する
04 0000 P
                    GETKY:
                            EQU
                                  001BH
05 0000
                            SKP
                                  3
09 0000 CD4700
                    STARTO: CALL MSTP
10 0003 CD1B00
                    START1: CALL GETKY
11 0006 B7
                            OR
                                   A
12 0007 28F7
                             JR
                                  Z, STARTO
                                                     "!"が押されたらモニターヘジャンプ
13 0009 FE21
                            CP
                                  21H
14 000B CA0000
                             JP
                                   Z, MNTR
15 000E 47
                            LD
                                  B, A
16 000F 212B00
                                  HL, SCTBL
                            LD
17 0012 7E
                    CMPR:
                                   A, (HL)
                            LD
18 0013 FEFO
                            CP
                                  FOH
19 0015 28E9
                                   Z. STARTO
                             JR
20 0017
        23
                             INC
                                   HL
21 0018 B8
                            CP
                                  B
22 0019 2804
                            JR
                                   Z, +6
23 001B 23
                             INC
                                  HI.
24 001C 23
                            INC
                                  HL
25 001D 18F3
                            JR
                                   CMPR
26 001F 5E
                            LD
                                   E, (HL)
                                                     11 A1, 11 A 2番地に分周比をストアして
27 0020 23
                            INC
                                  HL
                                                      "MSTA"をコール
28 0021 56
                            LD
                                   D. (HL)
29 0022
        ED53A111
                            LD
                                   (11A1H), DE
30 0026
        CD4400
                            CALL
                                  MSTA
31 0029 18D8
                             JR
                                   STARTI
32 002B
                            SKP
                                   3
36 002B 41
                    SCTBL: DEFB 41H
                                          ; " A " KEY
                                                     SCALE TABLE の先頭
                                          :ロファ
37 002C A42C
                            DEFW 2CA4H
                                          ; "W"KEY
38 002E 57
                             DEFB 57H
39 002F 002A
                             DEFW 2AOOH
                                          ; 🗆 # ファ
40 0031 53
                                          : "S" KEY
                             DEFB 53H
41 0032 A8
42 0034 45
        A827
                             DEFW 27A8H
                                          :ロソ
                                          : "E" KEY
                             DEFB 45H
                                          :ロ#ソ
43 0035 8225
                            DEFW 2582H
                                          ; "D" KEY
44 0037 44
                            DEFB 44H
                                          , □∋
45 0038 3123
                            DEFW 2331H
                                          : " R " KEY
46 003A 52
                            DEFB 52H
                                          .
ロ#ラ
47 003B 8721
                            DEFW 2187H
                                          ; "F" KEY
48 003D 46
                            DEFB 46H
49 003E E31F
                            DEFW 1FE3H
                                          ;ロシ
                                          ; "G"KEY
                            DEFB 47H
50 0040 47
51 0041 EE1D
52 0043 59
                                          ; F
                            DEFW 1DEEH
                                          ; "Y"KEY
                            DEFB 59H
53 0044 341C
                            DEFW 1C34H
                                          ; # F
                                          ; "H"KEY
54 0046 48
                            DEFB 48H
55 0047 921A
                            DEFW 1A92H
                                          :レ
                                          ; " U " KEY
56 0049 55
                            DEFB 55H
57 004A 1E19
                            DEFW 191EH
                                          ; "J" KEY
58 004C 4A
                            DEFB 4AH
59 004D BF17
                            DEFW 17BFH
                                          ; " K " KEY
60 004F 4B
                            DEFB 4BH
```

```
** Z80 ASSEMBLER SP-2101 PAGE 02 **
                             DEFW 1652H
01 0050 5216
                                           :ファ
02 0052 4F
                                           ; " O " KEY
                             DEFB
                                   4FH
03 0053
        F114
                             DEFW 14F1H
                                           ;#ファ
04 0055
        4C
                                           ; " L " KEY
                             DEFB 4CH
                                           ;ソ
05 0056
        D413
                             DEFW 13D4H
                                           ; " P " KEY
06 0058 50
                             DEFB 50H
07 0059
         BC12
                             DEFW 12BCH
                                           ;";"KEY
08 005B
         3B
                             DEFB 3BH
   005C
                                           ; ラ
09
         9811
                             DEFW
                                   1198H
10 005E
         3D
                                           : " = " KEY
                             DEFB
                                   3DH
11 005F
         C310
                             DEFW
                                   10C3H
                                           :# ラ
                                           :" + " KEY
12 0061
         FB
                             DEFB
                                   FBH
13 0062
         ਸਾਹਸ
                             DEFW
                                   OFFIH
14 0064
        E3
                                           ; " 🗆 " KEY
                             DEFB E3H
                                           ; □ F
15 0065
         F70E
                             DEFW
                                   OEF7H
                                           : " □ " KEY
16 0067
         F4
                             DEFB F4H
17 0068
        200E
                                           ; □ # F
                             DEFW
                                   OE2OH
18 006A
                                           : " 🛮 " KEY
        F.2
                             DEFB E2H
19 006B
        3DOD
                             DEFW
                                   OD3DH
                                           ;□レ
20 006D
        EC
                             DEFB
                                   ECH
                                           : " 🗆 " KEY
21
  006E
        940C
                                           ;□#レ
;"□"KEY
                             DEFW
                                   OC94H
22 0070
        D7
                             DEFB
                                   D7H
23 0071
        DFOB
                             DEFW OBDFH
                                           ; "□"KEY
24 0073 D4
                             DEFB D4H
25 0074 2D0B
                             DEFW OB2DH
                                           ;□フ<sub>7</sub>
26 0076 73
                             DEFB 73H
                                           ; "水" KEY
27 0077 7COA
                             DEFW OA7CH
                                           ; | #ファ
28 0079 75
                             DEFB 75H
                                           ; " 金 " KEY
29 007A EA09
                                          ;□ソ
                             DEFW O9EAH
30 007C
        FO
                             DEFB FOH
                                          ;SCALE TBL END
31 007D
                             END
```

〔応用〕 アルペッジォを出す伴奏用オルガンを作成せよ。 たとえば、Cを押した時にはCのコードのアルペッジオ が鳴り、Amoll を出すときは何かキーを指定して行くと いうように。

アルペッジオの形の例を右に示す。ギターの代りに使 うことができるかも知れない。



Cのアルペッジオ

Amoll のアルペッジオ

〔応用〕 今回作成したオルガンに、繰り返し演奏機能を付け加えよ。つまり、キーを押して演奏した通りに自動演奏をさせる。

この場合、押されたキーのコードを記憶するだけでなく、押された時間(音長)も記憶していなくてはならないから、タイムカウンタを考える必要がある。モニタサブルーチン"TIMST""TIMRD"は、砂単位しかカウントできないので、適当な、タイムカウントルーチンを作成するか、E002番地のTEMPO用のカウントデータを用いるとよい。

E002番地の内容は、CPUボード上の発振器555(IC1)により決まる周波数で、0,1をくり返している。(P.136を参照)

第 7 章 MZ-80Kシステムコントロール 資料と解説

MZ-80K



7-1 アスキーコード表

- ――アスキーコードと、モニタサブルーチンとの関係は、次項"モニタサブルーチンの使い方"で解説される。
- ——表の見方は、上位 4 ビットがコラムに相当し、下位 4 ビットが、行に相当しており、たとえば、キャラクタ "A"のアスキーコードは、16進コードで41Hであり、"Z"は5AHである。
- 一一ただし、表中の11H~16Hまでのコードは、カーソルコントロールのためのアスキーコードである。たとえばACCの内容が15Hの時、CALL PRNT(モニタサブルーチン)を行うとガーソルホームが行われる。("H"を表示するのではない)
- ——カッコのついていないカナ文字, たとえば"ァ"(87H), などは小文字を表わす。

ASCii

	MSD	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
LSD		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0 0 0 0			SP	0	@	P	*		SP	_	夕		SP			
1	0 0 0 1		1	I		Α	Q	H	月	0	ア	チ	厶		Ш	A	
2	0010		1	Ш	2	В	R	I	火	Γ	1	ツ	メ				
3	0011		→		3	C	S	t	水	٦	ウ	テ	Ŧ		\mathbf{H}		
4	0100		←	\$	4	D	T	*	木	`			ヤ				
5	0101			%	5	E	U	*	金	•	オ	ナ					
6	0110		С	&	6		V	¥	51	J	カ		E	X			X
7	0111			П	7	G	W	•	生	ア	丰	又	ラ				0
8	1000			(8		X	<u>:</u>	年	1	ク	ネ	リ				*
9	1001				9		Y	M	時	ゥ	ケ	ノ	ル				
A	1010			*	H	J	Z	*	分	エ		/\	レ				
В	1011				H	K		4	秒	オ	サ	匕		В		7	
С	1100			7	<		\	K		ヤ	シ	フ	ワ	lacksquare			
D	1101	CR				M		K	¥	ュ	ス	\land	ン				
Е	1110				>	N	1	41	£	=	乜	木	"	a		Z	
F	1111			/	?	O	←	=		ツ	ソ	マ	0		•		70

7-2 モニタサブルーチンの使い方

SP-1002のモニタサブルーチンには次のものがある。ここで、用いているサブルーチン名は、サブルーチンの機能をシンボリックに表現したものである。

各サブルーチンで取り扱われるコードについては特に注意が必要である。表中で述べられるコードはいずれも 16進コード表現である。

サブルーチン名 (16進番地)	サブルーチンの機能	レジスタ 保 存	スタック 数
CALL LETNL (0006)	行を替えて,次の行の先頭にカーソルをセットする。	AF 以外は 保存	8
CALL PRNTS (000C)	テレビ画面のカーソル位置にスペースを1個だけ表示する。	AF 以外は 保存	13
CALL PRNT (0012)	ACC にあるデータを ASCii コードと見て、テレビ画面のカーソル位置に表示する。ASCii コードと、キャラクタの関係は、前頁の表を参照。ただし、 $0D$ コードの時は、キャリッジリターンが実行され、 $11\sim16$ コードの時は、それぞれカーソルコントロールが実行される。	AF 以外は 保存	13
CALL MSG (0015)	テレビ画面のカーソル位置から、メッセージを表示する。 メッセージの先頭アドレスは、あらかじめ DE レジスタに指定 しておくこと。メッセージは、ASCii コードで構成し、エンド マークは、0D コードでなくてはならない。ただし、キャリッジ リターンは実行されない。カーソルコントロール(11~16コー ド)は実行される。	全レジスタ 保存	13
CALL BELL (003E)	中音のラ(約440Hz)を瞬間だけ鳴らす。	AF 以外は 保存	5
CALL MELDY (0030)	音楽データを演奏する。音楽データの先頭アドレスは、あらか じめ、DE レジスタに指定しておくこと。音楽データは、「BASIC 解説書」88~89ページに示したストリングと同様に、音程、音 長の順に ASCii コードで表現し、エンドマークは、0Dまたは C8(キャラクタは■)でなければならない。 但し、リターン時にCフラグが0なら演奏完了、Cフラグが1 なら途中で BREAK キーが押されたことを示す。	AF 以外は 保存	7
CALL XTEMP (0041)	演奏テンポを設定する。テンポのデータ (01から07) を ACC にセットしてコールする。 ACC←01 最も遅い ACC←04 中位の速度 ACC←07 最も速い 注意が必要なのは、ACCに入れるコードは、1から7までのバイナリコードであり、1から7に相当する ASCii コード (31から37) ではない点である。	全レジスタ保存	4
CALL MSTA (0044)	指定された分周比の音を連続して鳴らす。 分周比nn'(2バイトのデータ)は、11A1番地にn'、11A2番地に n をストアしてコールする。 分周比と発生周波数の関係は 2MH z/nn'	BC, DE だ け保存	3

サブルーチン名 (16進番地)		サブルーチンの機能		レジスタ 保 存	スタッ ク 数
CALL MSTP (0047)	音の発生をとめる。			AF 以外は 保存	1
CALL TIMST (0033)	コールの条件は, ACC←0 (AM),	トする。(時計はこの = ACC←1 (PM) 秒に直したもの (バイ		AF 以外は 保存	6
CALL TIMRD (003B)	ACC←0 (AM),	を読み取る。リターン ACC←1 (PM) 秒に直したもの(バイ		AF, DE 以 外は保存	3
CALL BRKEY (001E)	押されていれば, Z	【 が押されたかどうか フラグはセット。 , Z フラグはリセット		AF 以外は 保存	1
CALL GETL (0003)	レジスタに指定して ーンによる。(この場 あってもエンドマー 入力文字数は,0Dコ キー入力にはエコー 受けつけられる。 SHIFT + BREAK	分を入力する。 ータをストアするスタ おくこと。エンドマー 合モニタは SP-1001, クとして 0Dコードが ードを含めて最大80文 バックが行われ,カー 【が押されたら,DE Kコード,次にキャリッ	クはキャリッジリタ SP-1002いずれで セットされる。) 字である。 ソルコントロールも レジスタの示すアド	全レジスタ保存	15
	そのときキー入力が 但し、キー入力によ	字だけ ASCii コードを なければ,ACC に 00 た るチャタリングは防止	ドセットされて戻る。	AF 以外は 保存	9
CALL GETKY (001B)	ーコードが異なって これらの特殊キーの ここで"ディスプレ クタを呼びだすため	いる。[DEL] や [CR] ; 入力によって ACC に イコード " というのは のコード番号である。	ョンによって,ACC に などのキーがそれであ 取り込まれるコードを ,キャラクタジェネレ 実際にACCに取り込ま	る。 次に示す。 ータ内にある	キャラ
	グラムのバージョン	ナンバによって異なる	。 ACC に取り辺	∆まれるコート	
	特殊キー	ディスプレイコード	SP-1001	SP-10	
	DEL INST	C 7 C 8	F 0 F 0	60 61	
GETKY による特	英数	C 9	F 0	62	
殊キーの取り込み	カナ BREAK CR	C A C B C D	F 0 1 B 0 D	63 64 66	

サブルーチン名 (16進番地)	サブルーチンの機能	レジスタ 保 存	スタック 数
CALL ASC (O3DA)	ACCの下位 4 ビットを16進数と見做し、ASCiiに変換したものをACCにセットしてリターンする。	AF 以外は 保存	1
CALL HEX (03F9)	ACCの 8 ビットを ASCii と見做し,16進数に変換したものを, ACC の下位 4 ビットにセットしてリターンする。 リターン時の CF = "0" ACC ← 16進数 リターン時の CF = "1" ACC は保証されない。	AF 以外は 保存	1
CALL HLHEX (0410)	連続した4個のASCii列を16進数列と見做し、HLレジスタにセットしてリターンする。コール及びリターン条件は次の通り。 DE←ASCii列の先頭アドレス(例"3""1""A""5") CALL HLHEX CF=0 HL←16進数 (例 HL=31A5 _H) CF=1 HLは保証されない。	AF, HL以 外は保存	2
CALL 2HEX (041F)	連続した 2 個の ASCii列を16進数列と見做し、ACCにセットしてリターンする。コール及びリターン条件は次の通り。 DE←ASCii列の先頭アドレス(例 "3" "A") CALL 2HEX CF=0 ACC←16進数(例 ACC=3AH) CF=1 ACCは保証されない。	AF, DE以 外は保存	2
CALL ??KEY (09B3)	カーソルを点滅させながら、キー入力を待つ。キー入力があるとディスプレイコードに変換してACCにセット後、リターンする。	AF 以外は 保存	7
CALL ?ADCN (0BB9)	ASCii 値をディスプレイコードに変換する。コール及びリターン条件は次の通り。	AF 以外は 保存	3
CALL ?DACN (0BCE)	ディスプレイコードをASCii値に変換する。コール及びリターン条件は次の通り。 ACC←ディスプレイコード CALL ? DACN ACC←ASCii値	AF 以外は 保存	3
CALL ?BLNK (0DA6)	テレビ画面の垂直ブランキングをチェックする。垂直ブランキング期間になるまで待っており、ブランキングになったらリターンする。	全レジスタ 保存	2
CALL ?DPCT (0DDC)	テレビ画面上のディスプレイをコントロールする。コール時のACCとコントロールの関係は次の通り。 ACC コントロール内容 ACC コントロール内容 C0H スクローリング C6H CLR キーと同機能 C1H ユキーと同機能 C7H DEL キーと同機能 C2H ユキーと同機能 C8H INST キーと同機能 C3H ユキーと同機能 C9H 英数 キーと同機能 C4H ユキーと同機能 CAH カナ キーと同機能 C5H HOME キーと同機能 CR キーと同機能	全レジスタ保存	10
CALL ?PONT (0FB1)	現在のテレビ画面におけるカーソル位置を HL にセットする。 リターン条件は次の通り。 CALL ? PONT HL←テレビ画面上のカーソル位置(バイナリ)	AF, HL以 外は保存	5

7-3 ディスプレイコード表

- ――ディスプレイコードとは、キャラクタジェネレータ内にあるキャラクタを呼び出すためのコード番号であり、 テレビ画面へのキャラクタ表示はいつも、このコードをビデオRAMに転送することによって行なわれてい る。
- ——モニタサブルーチンの"PRNT (0012H)"ルーチンや"MSG (0015H)"ルーチンでは、アスキーコードを、このディスプレイコードに変換して、カーソルの示すビデオRAMの位置へ、そのコードを転送しているのである。但し、表中のC1H~C6Hのコードはカーソルコントロール用の文字であり、カッコのついていないカナ文字、たとえば"ァ"(9EH)、などは小文字をあらわす。

DISPLAY


	MSD	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
LSD		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	SP	P	O		SP	1	π		SP	セ	ワ		•			SP
1	0001	Α	Q			A	<			チ	タ	ヌ	L	\downarrow	月	\Box	•
2	0010	В	R	2				Ш			ス	フ	7	1	火		
3	0011	C	S	3				#		ソ	\vdash	ア	ュ	\rightarrow	水	~	••
4	0100	D		4				\$		シ	カ	ウ	ヲ	←	木	-7	
5	0101	8	U	5		(-	@	%		1	ナ	I	\		金	7	=
6	0110		V	6		"	4	&		/\	ヒ	オ	ゥ	C	==	~	
7	0111	G	W	7			>	L		丰	テ	ヤ	3	*	生	H	=
8	1000		X	8		0		(ク	サ	\Box	0	H	年	4	
9	1001		Y	9		?	\)			ン		•	I	時	K	•
A	1010	J	Ζ				×	+		abla	ツ	木	エ	†	分	K	
В	1011	K						*		ノ		\land	ツ	*	秒	\vdash	•
С	1100		L	5		\sum	G			リ	ケ	レ	\\	*	\square	11	
D	1101	M		/			a	X		Ŧ	Γ	メ	0	¥	¥	‡	•
Е	1110	N	\mathbb{B}				\mathbf{H}	2			ア	ル	オ	•	£	5	
F	1111	O	—	,		H				ラ	ヤ	ネ	_	<u>:</u>	M	X	

7-4 割込みを使用する上での注意

MZ-80Kの本体後部のコネクタには、Z80-CPUのINT 信号が接続されている。INT 信号周りの回路は右図のようになる。外部からINT 信号を接続する場合はオープンコレクタのドライバを利用するのが望ましい。

ノンマスカブル・インタラプト信号 (\overline{NMI}) は内部でプルアップしてある。 $(プルアップ抵抗は 1 K\Omega)$

また MZ-80Kのモニタプログラムでは割込みモードを モード 1 に設定し割込み禁止の状態にある。このあとの 動作は次の 2 通りが考えられる。



(1) BASIC プログラムの TI\$ を動作させる場合

現在 MZ-80K 用として開発されている BASIC プログラムはすべて TI\$ によって時計機能を付与されている。 計時用カウンタとして8253のカウンタ # 1 , # 2 共に利用しているが,BASIC プログラムの起動時には 0 時 0 分 0 秒を設定している。8253のカウンタ設定と同時に割込みが許可される。その後,12時間ごとに8253の OUT 2 端子がハイレベルになり, $\overline{\text{INT}}$ 信号による割込みでプログラム上の24時間時計を作っている。

このため BASICプログラム動作時に、外部から INT 信号を使用するには充分な注意を必要とする。BASIC プログラム内では割込みモードを1として時計機能を動作させているわけで、CPUが割込みを受けると、0038H番地へのリスタート命令を実行する。この0038H番地には"JP 1038H"命令が置かれ、更に1038H番地から時計の更新プログラムへジャンプしている。そこへ外部から INT 信号を有効にすると、8253からの割込みと区別がつかなくなる。以上の理由から、BASICプログラム動作には INT 信号を使わないか、使う場合には時計機能を止めるかしなければならない。

(2) ユーザー独自のプログラムを動作させる場合


ユーザーが SYSTEM PROGRAM を使って、独自のプログラミングを行なう場合 INT 信号は任意に利用することができる。Z80-CPU のマスカブルインタラプトは、モード 0、1、2 があり、モニタプログラムではモード 1 に設定してあるので、ユーザープログラム内で、任意のモードに変えて使用する。さらに8253にはリセット機能がないので、OUT 2 からの割込みをマスクするには、コントロールワードをセットするだけにして、カウンタのプリセットを実行しないようにすればリセットと同じ機能がはたらく。

またモニタプログラム内では割込み禁止にセットしてあるので、適宜"EI"命令を実行する必要がある。


7-5 E000_H番地内の考え方


E000H 番地は各種端末コントロール用として、メモリマップド I-0 (Memory Mapped I-0) を設定している。 本体ボードの8255 (Programmable Peripheral Interface), 8253 (Programmable Interval Timer) に E000H~E 008H番地まで割り当てられる。

モニタプログラムにおける8255、8253のモード設定は次のようになる。



7	1	ц-	- 11	. / –	- L			
D7	D_6	D ₅	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0	
0	1	1	1	0	1	0	0	カウンタ#2に1秒定数をセット。
1	0	0	0	0	0	0	0	カウンタ#2のリード。
0	0	1	1	0	1	0	0	分周比セット。
	D ₇ 0	D ₇ D ₆ 0 1 1 0	D7 D6 D5 0 1 1 1 0 0	D7 D6 D5 D4 0 1 1 1 1 0 0 0	D7 D6 D5 D4 D3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0	0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀





8255のポート定義 (モード0)

_				JE 000		~	, sue (_	1 0	/		
1	Δ	E	3		グル・	ープA				グル・	ープB	3
D ₄	D ₃	Do	D ₁	ボー	· トA	ポー	١C	#	ボー	ŀВ	ポー	١C
						(上46	ニット)		543	, ,	(下4比	(イット)
0	0	0	0	出	力	出	力	0	出	力	出	力
0	0	0	1	出	力	出	力	1	出	力	入	カ
0	0	1	0	出	力	出	力	2	入	力	出	力
0	0	1	1	出	力	出	力	3	入	力	入	力
0	1	0	0	出	力	入	力	4	出	力	出	力
0	1	0	1	出	力	入	力	5	出	力	入	力
0	1	1	0	出	力	入	力	6	入	力	出	力
0	1	1	1	出	力	入	力	7	入	力	入	力
1	0	0	0	入	力	出	力	8	出	力	出	力
1	0	0	1	入	力	出	力	9	出	力	入	力
1	0	1	0	入	力	出	力	10	入	力	出	力
1	0	1	1	入	力	出	力	11	入	力	入	力
1	1	0	0	入	力	入	力	12	出	力	出	力
1	1	0	1	入	力	入	力	13	出	力	入	力
1	1	1	0	入	力	入	力	14	入	力	出	力
1	1	1	1	入	力	入	力	15	入	力	入	力

8253のコントロールワードフォーマット

D ₇	D_6	D ₅	D ₄	Dз	D_2	D_1	Do
SCI	SC0	RLI	RL0	M2	МІ	M0	BCD

SCI	SC0	カウンタの選択
0	0	カウンタ・0
0	1	カウンタ・1
1	0	カウンタ・2
1	1	不適当

RLI	RL0	リード/ロード選択
0	0	カウンタの内容をラッチング
0	1	MSBだけのリード/ロード
1	0	LSBだけのリード/ロード
1	1	MSB, LSBの順のリード/ロード

M2	МІ	М0	モード選択
0	0	0	モード 0
0	0	1	モード1
×	1	0	モード 2
×	1	1	モード 3
1	0	0	モード4
1	0	1	モード 5

BCD	Binary/BCD選択		
0	16ビットバイナリカ ウンタ		
1	4 桁BCDカウンタ		

7-6 メモリマップド 1-0 チャート


番地(16進)	メモリ・リード	メモリ・ライト
E000		D7-カーソル点滅用タイマのリセット
(KEYPA)		D_3
		り D ₀ キーボードスキャンのロー出力
E001	D	D ₀ =
E001	D ₇ キーボードスキャンのカラム入力	
	\mathbf{D}_0	
E002	D ₇ —V-BLANK	D3—カセット装置のモータをON/OFFするためのパルス
(KEYPC)	D ₆ —カーソル点滅用タイマのステータスビット	D2-英数/カナランプ
	D5-カセット装置からの読み取りデータ	D ₁ 一カセット装置への書き込みデータ
	D4―カセット装置のRecord/Playボタンの検出	D_0 — \overline{V} - \overline{GATE}
E003		8255のCポートのシングルビットセット/リセット
(KANAST)		英数(青)ランプ—LD A, 05H
		LD (E003H), A
		カナ(赤)ランプ―LD A, 04H
		LD (E003H), A
E004		8253のカウンタ・0のセット
		MZ-80Kでは2MHZのクロックを8253のカウ
		ンタ・0で分周して音階周波数を発生させてい
		る。モニタサブルーチンに於いて説明した,
	+6	" CALL MSTA " で分周比のセットとGATE
		の制御がなされている。
E005	8253のカウンタ・1の読み取り	8253のカウンタ・1のプリセット
E006	8253のカウンタ・2の読み取り	8253のカウンタ・2のプリセット
E007		8253のモード設定
E008	Do-テンポ用タイマのステータスビット	D ₀ —Music Start(1), STOP(0)

7-7 ハードウェアリセットの考え方

一般に、電源投入時におけるマイクロコンピュータの動作状態は定まっていない。定まった初期の動作開始状態に持ち込むために、リセット信号 RESET が用いられる。

リセット信号が与えられると、プログラムカウンタの内容が 0 になる。リセット信号に続いて、 0 番地以降に書かれているモニタプログラムによって、 MZ-80K の動作を開始させることが出来る。

MZ-80Kでは、電源投入と同時に、自動的にリセット信号が加わるように設計されている。その概略回路図を次に示す。



手動リセットのための参考図

電源が ON となると、 R_1 には C_1 の充電電流が流れ C_1 が充電してしまうまで、 T_r のベース電位を低く保つ。この状態において T_r は OFF であるので、コレクタ出力は高電位となる。インバータ IC 1 によって反転させられて、CPUの RESET は低電位となりリセットされる。

 C_1 の充電によって、A点の電位がTrの V_{BE} と D_2 の順方向電圧 V_D の和になると、TrがONとなりリセット信号が解除される。電源がOFFになると C_1 に充電されていた電荷は D_1 を通して放電されるので、電源をOFFにした後すぐにONしてもリセット信号は正常に動作する。

このように、MZ-80Kでは電源投入時にのみリセットが加わるのであるが、電源を切らないでリセット信号を与えたい場合が暫々生ずる。たとえば、BASICプログラムにおいて誤った POKE命令の使い方をした場合に BASICインタプリンタが壊されて、暴走状態となる。再度実行させるには、一度電源を切らなくてはならない。電源を切断することによって RAM に書き込まれているデータ・プログラムは消去され再実行まで、時間がかかることになる。

手動によってリセットを与えるための回路図を上の右図に示しておく。

IC 2 は、単安定マルチバイブレータであり、図のようにBが高電位に保たれている。動作中において、 C_3 は充電されているので、SW-ONによって、 A_1 及び A_2 は低電位に落ちる。その結果Qには負のパルスが発生しリセット信号として働く。

(尚, CPUがリセットされても、プログラムが正常かどうかは別問題ですので注意が必要です。また、この図は参考図であり、回路の詳細について責務は負いかねます。)

7-8 参考文献

シャープ(株) 1978 マイクロコンピュータ Z 80ハンドブック エレクトロニクスダイジェスト社

シャープ(株) 1978 マイクロコンピュータ Z80アプリケーションマニュアル

エレクトロニクスダイジェスト社

W. バーデン. Jr

寺田浩詔監訳 1979 Z80マイクロコンピュータ 丸善

■はじめて学ぶ人のために

シャープ(株) 1978 マイコン読本 エレクトロニクスダイジェスト社

樹下行三著 1977 マイクロコンピュータ[I] 基礎編 エレクトロニクスダイジェスト社

マイクロコンピュータ[II] プログラム編 エレクトロニクスダイジェスト社

浦 昭二著 1970 アセンブリ言語 培風館

庄司 渉著 1979 わかるアセンブラプログラミング 電波新聞社

■本格的な学習のために

J.J.ドノバン著 1974 システムプログラム I, II 日本コンピュータ協会

D. グリス著 1978 コンパイラ作成の技法 日本コンピュータ協会

N.ヴィルト著 1979 アルゴリズム+データ構造=プログラム 日本コンピュータ協会

PASCAL

MZ-80K



MZ-80K



***//+-7**/。株式会社

本 社 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話 大 阪(06) 621-1221(大代表) 産業機器事業本部 〒639-11 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地 電話 大和郡山(07435)3-5521(大代表)

●お客様ご相談窓口およびシャープエンジニアリング

北海道 (011)642-4649 東 北 (0222)96-4649 関 越 (0286)35-1151 東 京 (03)893-4649 北 陸 (0762)49-4649 中 部 (052)322-4649

近畿 (06)643-4649 中国 (082)874-4649 四国 (0878)33-4649

九 州 (092)572-4649 沖 繩 (0988)62-2231